



# Parallels Desktop<sup>®</sup> 19 pour Mac

Guide de l'utilisateur

Parallels International GmbH  
Vordergasse 59  
8200 Schaffhausen  
Suisse  
Tél. : + 41 52 672 20 30  
[www.parallels.com](http://www.parallels.com)

© 2023 Parallels International GmbH. Tous droits réservés. Parallels et le logo Parallels sont des marques commerciales ou des marques déposées de Parallels International GmbH au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, Safari, iPad, iPhone, Mac, macOS, iPadOS sont des marques commerciales d'Apple Inc. Google, Chrome, Chrome OS et Chromebook sont des marques commerciales de Google LLC.

Tous les autres noms d'entreprise, de produit et de service, les logos, les marques et toutes les autres marques commerciales, déposées ou non, sont utilisés à des fins d'identification uniquement et demeurent la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation de marques, noms, logos ou autres informations, images ou matériels appartenant à un tiers n'implique aucune approbation de notre part. Nous réfutons tout droit de propriété sur ces informations, images, matériels, marques et noms de tiers. Pour consulter les notes légales et les informations sur les brevets, reportez-vous à la page <https://www.parallels.com/about/legal/>

# Table des matières

Bienvenue dans Parallels Desktop .....	8
Ce que vous pouvez faire.....	9
Configurer votre Mac pour qu'il utilise les applications Windows .....	9
Autres systèmes d'exploitation .....	9
Installer ou mettre à niveau Parallels Desktop.....	11
Ce dont vous avez besoin .....	11
Installer Parallels Desktop.....	11
Activer et enregistrer Parallels Desktop.....	12
Acheter Parallels Desktop .....	14
Mettre à niveau Parallels Desktop.....	15
Installer les mises à jour logicielles .....	15
Déterminer la langue .....	17
Installer ou importer Windows .....	18
Installer Windows .....	18
Utiliser Boot Camp avec Parallels Desktop .....	20
Importer à partir d'une ancienne version de Parallels Desktop ou d'une autre application de virtualisation .....	23
Télécharger et installer Windows à partir de Microsoft .....	23
Obtenir Windows auprès du service informatique.....	24
Utiliser Windows sur votre Mac .....	25
Premiers pas.....	25
Démarrer Windows.....	25
Ouvrir une application Windows.....	27
Installer les applications Windows .....	30
Arrêter ou suspendre Windows .....	31
Définir comment Windows fonctionne avec macOS .....	35
Fusionner Windows et macOS.....	36
Configurer Windows pour qu'il apparaisse dans une fenêtre unique.....	39
Définir Windows en mode plein écran.....	41
Configurer une application pour l'ouvrir à l'insertion d'un CD ou DVD.....	46

Partager des éléments entre macOS et Windows .....	46
Souris, trackpad et clavier .....	68
Configurer votre souris ou trackpad pour obtenir un clic droit ou du milieu .....	68
Utiliser les raccourcis clavier .....	70
Personnaliser les raccourcis clavier .....	71
Créer de nouveaux raccourcis clavier .....	75
Voir et changer la langue de saisie Windows dans macOS .....	76
Paramètres du clavier et de la souris .....	77
Connecter des périphériques externes .....	79
Adapter les paramètres des périphériques .....	84
Connecter les périphériques Bluetooth.....	86
Imprimer à partir de Windows.....	88
Partager une imprimante connectée à votre Mac .....	88
Configurer une imprimante réseau.....	90
Configurer une imprimante USB .....	94
Utiliser la caméra intégrée ou une caméra externe .....	95
Afficher une présentation sur un écran externe ou un projecteur.....	96
Protéger vos données .....	98
Isoler Windows de Mac .....	98
Travailler dans Windows sans sauvegarder les changements .....	98
Configurer les exigences pour le mot de passe .....	99
Nouvelle rubrique (19).....	99
Chiffrer Windows pour le protéger des utilisateurs non autorisés.....	105
Se connecter à Internet ou à un réseau .....	106
Partager un accès réseau entre macOS et Windows .....	106
Appliquer des paramètres réseau séparés dans Windows.....	107
Utiliser les paramètres du réseau virtuel de type Hôte uniquement .....	108
Utiliser le Wi-Fi avec Windows .....	109
Connecter Windows à un VLAN.....	110
Optimiser les performances.....	110
Configurer le total de mémoire alloué à Windows.....	110
Paramètres d'optimisation .....	111
Mettre en pause Windows lorsqu'aucune application n'est ouverte .....	113
Optimiser la machine virtuelle pour la productivité, les jeux, le design ou le développement.....	113



---

Travailler avec Windows en mode Voyage .....	114
Planifier une maintenance Windows .....	115
Utiliser Windows sur votre iPad, iPhone ou appareil Android .....	116
Gagnez du temps grâce à Parallels Toolbox .....	117
Sauvegarder une image de l'écran .....	118
Définir l'apparence des icônes du Dock de la machine virtuelle.....	118
Autoriser les mises à jour de Windows pendant que le Mac est en veille .....	119
Utiliser le dictionnaire du Mac sous Windows.....	120
Utiliser la Touch Bar avec Windows .....	120
<b>Rubriques avancées et destinées aux développeurs .....</b>	<b>122</b>
Utiliser les machines virtuelles .....	122
Systèmes d'exploitation clients pris en charge .....	122
À propos des machines virtuelles .....	123
Organiser les machines virtuelles .....	124
Différencier les machines virtuelles.....	124
Icône Changer de machine virtuelle.....	125
Changer le nom de la machine virtuelle .....	125
Cloner une machine virtuelle.....	126
Sauvegarder une machine virtuelle.....	126
Créer et utiliser les modèles des machines virtuelles .....	128
Sauvegarder les snapshots d'une machine virtuelle.....	129
Changer la configuration de la machine virtuelle lors du fonctionnement .....	133
Utiliser le défilement horizontal avec la molette de la souris .....	134
Supprimer une machine virtuelle.....	135
Télécharger les machines virtuelles préconfigurées.....	135
Définir le type et la version de l'OS invité.....	136
Définir le nombre de processeurs alloués à une machine virtuelle.....	136
Vérifier l'utilisation de la mémoire et le CPU de la machine virtuelle .....	137
Utiliser AppleScript avec l'OS invité .....	137
Libérer rapidement de l'espace disque .....	138
Archiver et désarchiver les machines virtuelles .....	138
Préparer une machine virtuelle pour le transfert.....	139
Utiliser d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac.....	141
Personnaliser le clavier pour l'OS invité.....	141

Utiliser macOS en tant que système d'exploitation client .....	143
Installer ou mettre à jour les Outils Parallels .....	144
Présentation des Outils Parallels .....	144
Outils Parallels pour Windows.....	147
Outils Parallels pour Linux.....	149
Outils Parallels pour Mac .....	154
Pour les développeurs de logiciel.....	155
Optimiser le débogage à distance.....	155
Utilisation de Rosetta pour exécuter un logiciel x86-64 Linux sur les Mac avec processeur Apple Silicon.....	156
Configuration rapide.....	157
Générer un dump principal.....	158
Utiliser des noms de machine virtuelle en tant que noms DNS .....	158
Démarrer une session de débogage .....	159
Établir une connexion en série sur TCP.....	159
Intégration avec Chef/Ohai.....	160
Intégration avec Packer.....	161
Résoudre les requêtes DNS des systèmes d'exploitation clients à l'aide de etc./hosts ....	162
Changer rapidement la résolution de l'écran .....	162
Autres actions.....	162
Définir des associations de types de fichiers .....	163
Mode Picture in Picture .....	164
Masquer et afficher Parallels Desktop .....	167
Supprimer Parallels Desktop.....	169
Préférences avancées.....	169
Paramètres de la mise en réseau partagée.....	170
Paramètres de mise en réseau de l'hôte uniquement.....	173
Créer un réseau de l'hôte uniquement personnalisé.....	175
Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle.....	176
Préférences de Parallels Desktop .....	178
Préférences générales .....	178
Préférences des raccourcis.....	179
Préférences de périphériques .....	187
Préférences de sécurité .....	189

Préférences réseau .....	190
Préférences avancées.....	195
Parallels Toolbox.....	196
Parallels Access .....	198
<b>Paramètres de la machine virtuelle .....</b>	<b>199</b>
Paramètres généraux.....	199
Options .....	200
Paramètres matériels .....	228
Paramètres de sécurité .....	257
Paramètres de sauvegarde .....	259
<b>Ajout et suppression de périphériques .....</b>	<b>261</b>
Prise en charge des disques réels et virtuels.....	263
Initialiser un disque nouvellement ajouté .....	264
Connecter un disque physique à une machine virtuelle en tant que disque interne.....	267
<b>Résolution des problèmes .....</b>	<b>271</b>
<b>Autres ressources.....</b>	<b>272</b>
Consulter les pages de Parallels Desktop sur les réseaux sociaux .....	272
Éditions de Parallels Desktop.....	273
<b>Glossaire .....</b>	<b>274</b>

# CHAPITRE 1

## Bienvenue dans Parallels Desktop

Vous n'avez plus besoin de choisir entre Mac ou PC. Parallels Desktop vous permet d'utiliser Windows en parallèle avec macOS sur votre Mac.

Utilisez ce guide pour configurer et utiliser rapidement Parallels Desktop 19 pour Mac.



### Dans ce chapitre

Ce que vous pouvez faire .....	9
Configurer votre Mac pour qu'il utilise les applications Windows .....	9
Autres systèmes d'exploitation .....	9

## Ce que vous pouvez faire

Avec Parallels Desktop, vous pouvez :

- Ouvrir les applications Windows et macOS en parallèle, sans avoir à redémarrer
- Copier-coller le texte et glisser-déposer les objets entre les applications Mac et Windows
- Jouer à des jeux Windows et exécuter d'autres applications 3D
- Transférer toutes vos données depuis un PC et utilisez-les sur votre Mac
- Partager facilement des fichiers, appareils et autres ressources entre Windows et Mac
- Installer d'autres systèmes d'exploitation comme Windows, Linux ou macOS, et les utiliser ensemble
- Télécharger et utiliser les machines virtuelles préconfigurées gratuites
- Et bien d'autres choses encore

## Configurer votre Mac pour qu'il utilise les applications Windows

En quelques étapes, vous pouvez commencer à utiliser les applications Windows sur votre Mac. La configuration de votre Mac pour l'exécution d'applications Windows requiert les étapes suivantes :

Étape 1 : Installez Parallels Desktop sur votre Mac (p. 11).

Étape 2 : Installez Windows dans une machine virtuelle (p. 18).

Étape 3 : Installez vos applications Windows dans Windows (p. 30).

Vous n'avez besoin de suivre ces étapes qu'une seule fois. Vous pouvez ensuite ouvrir et utiliser vos applications Windows sur votre Mac à tout moment, comme vous le feriez avec vos applications Mac.

## Autres systèmes d'exploitation

**Important :** Ce guide cible l'utilisation de Parallels Desktop avec Windows.

Grâce à Parallels Desktop pour Mac, vous pouvez exécuter plusieurs autres types de systèmes d'exploitation (p. 122) sur votre Mac tels que les différentes versions de Linux et Unix, macOS Server, Windows 11 et des versions antérieures de Windows, etc.

**Remarque** : l'édition App Store de Parallels Desktop ne prend pas en charge l'exécution de machines virtuelles macOS. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

### Trouver des informations sur l'exécution d'autres systèmes d'exploitation

Vous trouverez d'autres informations sur l'utilisation de Parallels Desktop Lite pour exécuter d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac en consultant les ressources répertoriées dans **Autres ressources** (p. 272).

En outre, même si cela n'est pas explicitement indiqué, beaucoup d'instructions présentées dans ce guide s'appliquent également aux systèmes d'exploitation pris en charge autres que Windows. Vous trouverez également des instructions importantes concernant les autres systèmes d'exploitation dans la section **Rubriques avancées** (p. 122).

## CHAPITRE 2

# Installer ou mettre à niveau Parallels Desktop

Suivez les instructions indiquées dans ce chapitre pour installer ou mettre à niveau Parallels Desktop.

**Remarque** : vous pouvez soit acheter une version sous boîtier de Parallels Desktop, soit l'acheter et la télécharger à partir du site Web de Parallels.

### Dans ce chapitre

Ce dont vous avez besoin.....	11
Installer Parallels Desktop .....	11
Activer et enregistrer Parallels Desktop .....	12
Acheter Parallels Desktop.....	14
Mettre à niveau Parallels Desktop .....	15
Déterminer la langue .....	17

## Ce dont vous avez besoin

Parallels Desktop 19 peut être installé sur les Mac avec puce Apple de série M et sur les Mac avec processeur Intel.

Avant d'installer Parallels Desktop, veillez à ce que votre Mac soit conforme à la configuration système (voir cet article : <https://kb.parallels.com/en/124223?language=fr>).

## Installer Parallels Desktop

Vous pouvez exécuter Parallels Desktop en quelques étapes toutes simples :

- 1 Assurez-vous que vous disposez de la toute dernière mise à jour de macOS.
- 2 Suivez l'une de ces procédures :

- Si vous avez téléchargé Parallels Desktop depuis le site Web de Parallels, double-cliquez sur le fichier image du disque qui se trouve probablement dans le dossier Téléchargements.
- Si vous avez acheté une copie sous boîtier de Parallels Desktop avec une clé USB, connectez la clé à votre Mac, ouvrez-la et double-cliquez sur le fichier d'image disque.
- Si vous avez acheté une copie sous boîtier avec un lien vers le fichier d'installation, ouvrez le lien dans votre navigateur Web, téléchargez Parallels Desktop et double-cliquez sur le fichier d'image disque.
- Si vous avez acheté une copie sous boîtier avec un disque d'installation, insérez-le dans le lecteur.

**Remarque** : si votre Mac n'a pas de lecteur de DVD-ROM, vous pouvez utiliser le lien de téléchargement, disponible sur le boîtier acheté en magasin pour télécharger Parallels Desktop via Internet.


- 3 Double-cliquez sur l'icône Installer et suivez les instructions à l'écran pour installer Parallels Desktop.

## Activer et enregistrer Parallels Desktop

Après l'installation, activez et enregistrez Parallels Desktop. Suivez l'une de ces procédures :



1 Connectez-vous à votre compte Parallels :



Le compte Parallels vous permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Stocker les clés d'activation de votre produit (de cette manière, vous ne risquez pas de les oublier ni de les égarer)
- Empêcher toutes les personnes, en dehors de vous-même, d'utiliser vos clés de licence
- Gérer vos abonnements aux produits Parallels
- Contacter l'assistance Parallels et effectuer le suivi de vos demandes d'assistance
- Télécharger les dernières versions des produits Parallels et la documentation associée
- Recevoir des informations sur les dernières mises à jour de vos produits et sur les versions bêta de nouveaux produits
- Utiliser des ordinateurs distants par l'intermédiaire d'un navigateur Web (en tant qu'utilisateur de Parallels Desktop, vous bénéficiez Parallels Access gratuitement)
- Gérer les licences Parallels Desktop sur les Mac appartenant à votre entreprise (si vous utilisez Parallels Desktop pour Mac Business Edition)

Pour vous connecter, suivez l'une de ces procédures :

- Si vous disposez d'un compte, sélectionnez J'ai un mot de passe, entrez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur Se connecter.
- Si vous n'avez pas de compte Parallels, sélectionnez Je suis nouvel utilisateur, saisissez une adresse e-mail qui servira à la création du compte, indiquez votre nom et votre mot de passe, puis cliquez sur Créer un compte.

**2** À l'étape suivante, saisissez la clé d'activation de votre produit pour activer Parallels Desktop.

**Remarque** : si vous avez acheté Parallels Desktop dans la Boutique en ligne de Parallels, une clé a été envoyée à l'adresse mail que vous avez indiquée. Si vous avez acheté une version boîte, vous pouvez trouver votre clé imprimée sur la pochette du CD d'installation.

Si vous disposez déjà d'une licence disponible et associée à votre compte, il vous suffit de sélectionner la licence et de cliquer sur Activer.

Si vous n'avez pas de clé d'activation du produit

Si vous n'avez pas encore de clé, vous pouvez obtenir une clé d'activation produit gratuite afin d'activer une version d'évaluation de Parallels Desktop pendant une période limitée, en cliquant sur Essayer gratuitement pendant 14 jours. Autre alternative : pour acheter une clé qui vous permette d'utiliser Parallels Desktop en permanence, cliquez sur Acheter.

## Acheter Parallels Desktop

Si vous utilisez une version de test de Parallels Desktop 19, vous pouvez acheter facilement la version complète, et ce, directement depuis l'interface de l'application. Procédez comme suit :

- 1** Cliquez sur Acheter dans la fenêtre À propos de Parallels Desktop ou lorsque cette promo s'affiche.
- 2** Choisissez l'une des options suivantes :
  - **Mettre à niveau** : sélectionnez cette option pour mettre à niveau votre version actuelle de Parallels Desktop. Vous aurez besoin de la clé d'activation de la version précédente. Si l'option Mettre à niveau est sélectionnée par défaut, Parallels Desktop devrait avoir automatiquement détecté la clé de la version précédente. Dans le cas contraire, assurez-vous d'avoir la clé à disposition.
  - **Acheter une version complète** : Sélectionnez cette option pour acheter Parallels Desktop si vous ne l'avez encore jamais utilisé.

- 3 Suivez les instructions à l'écran, faites défiler vers le bas pour voir toutes les informations si nécessaire.

## Mettre à niveau Parallels Desktop

Si vous avez déjà une version de Parallels Desktop, suivez ces étapes pour effectuer la mise à niveau vers Parallels Desktop 19.

- 1 Si vous ne l'avez pas encore fait, achetez et téléchargez la Mise à niveau de Parallels Desktop 19 pour Mac que vous trouverez dans la Boutique en ligne de Parallels via <https://www.parallels.com/buyonline>.

Une clé d'activation du produit est envoyée à l'adresse e-mail que vous indiquez.

- 2 Si l'application Parallels Desktop est ouverte, quittez-la.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour installer Parallels Desktop 19. Reportez-vous à la section Installer Parallels Desktop.

Lors de l'installation, la version précédente de Parallels Desktop est automatiquement supprimée de votre ordinateur.

- 4 Ouvrez Parallels Desktop et entrez la clé d'activation de la mise à niveau de votre produit.

Si vous essayez d'utiliser une version d'essai de Parallels Desktop ou si vous avez acheté une version précédente, mais ne l'avez pas installée sur votre ordinateur, vous serez invité à entrer une clé de mise à niveau ou complète pour cette version.

### Résolution des problèmes

Si vous avez des problèmes pour mettre à niveau Parallels Desktop, vous trouverez des informations sur la résolution des problèmes sur <https://www.parallels.com/products/desktop/support/>.

## Installer les mises à jour logicielles


Périodiquement, Parallels offre des mises à jour logicielles gratuites pour optimiser Parallels Desktop.


Par défaut, Parallels Desktop est configuré pour vérifier automatiquement les mises à jour logicielles et les télécharger une fois par semaine. Lorsqu'une mise à jour est disponible, Parallels Desktop vous invite à l'installer. Suivez tout simplement les instructions à l'écran.

**Remarque :** Parallels Desktop pour App Store reçoit les mises à jour par l'intermédiaire du processus de mise à jour de l'App Store Mac. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

### Adapter les paramètres de mises à jour logicielles

#### 1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels  dans la barre de menus et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.



#### 2 Suivez l'une de ces procédures :

- Pour adapter la fréquence à laquelle Parallels vérifie les mises à jour logicielles, choisissez Jamais, Une fois par jour, Une fois par semaine, ou Une fois par mois à partir du menu Vérifier les mises à jour.
  - Pour choisir si vous voulez que Parallels Desktop télécharge automatiquement les mises à jour, sélectionnez ou désélectionnez Télécharger automatiquement les mises à jour.
- Si vous choisissez de télécharger automatiquement les mises à jour, Parallels Desktop vous notifie lorsqu'une mise à jour est disponible et demande si vous voulez la télécharger.


Vérifier manuellement une mise à jour

- Suivez les instructions dans l'Étape 1, puis cliquez sur Vérifier maintenant. Vous pouvez choisir Vérifier les mises à jour à partir du menu de l'application Parallels Desktop.

**Remarque** : pour vérifier les mises à jour et les télécharger, votre Mac doit être connecté à Internet.

## Déterminer la langue

Vous pouvez déterminer la langue de l'interface de Parallels Desktop pour les utilisateurs en procédant comme suit :

- 1 Quittez Parallels Desktop.
- 2 Choisissez le menu Apple > Préférences système > Langue et région.
- 3 Faites glisser la langue que vous voulez en haut de la liste. Si vous ne voyez pas la langue que vous voulez utiliser dans la liste, cliquez sur le bouton Ajouter .
- 4 Ouvrez Parallels Desktop.

Si la langue principale que vous avez choisie est prise en charge par Parallels Desktop, les menus et le texte de l'interface s'affichent dans cette langue. Si la langue principale que vous avez choisie n'est pas prise en charge, les menus s'affichent dans la première langue listée que Parallels Desktop prend en charge.

## CHAPITRE 3

# Installer ou importer Windows

Il existe différentes méthodes pour exécuter Windows sur votre Mac :

- Installer Windows (p. 18)
- Importer vos données depuis un PC Windows
- Utiliser Windows que vous avez déjà installé à partir d'une partition Boot Camp (p. 20)
- Importer Windows à partir d'une version antérieure de Parallels Desktop ou d'un autre logiciel de virtualisation (p. 23)

### Dans ce chapitre

Installer Windows.....	18
Utiliser Boot Camp avec Parallels Desktop .....	20
Effectuer l'importation à partir d'une ancienne version de Parallels Desktop ou d'une autre application de virtualisation .....	23
Télécharger et installer Windows à partir de Microsoft .....	23
Obtenir Windows auprès du service informatique .....	24

## Installer Windows

Si vous disposez d'une source d'installation pour Windows (un DVD, un fichier image ou une clé USB) et d'une clé de produit Windows valide, vous pouvez installer Windows sur votre Mac et l'utiliser à l'aide de Parallels Desktop.

Pour installer Windows :

- 1 Ouvrez Parallels Desktop (dans le dossier Applications) et choisissez Fichier > Nouveau.
- 2 Si vous avez un disque d'installation Windows, insérez-le dans le lecteur de DVD. Si vous avez une clé de stockage USB avec une version de Windows, connectez-la au Mac.
- 3 Cliquez sur Installer Windows ou un autre système d'exploitation depuis un DVD ou un fichier image.
- 4 Parallels Desktop analyse les systèmes d'exploitation et répertorie ceux qui peuvent être installés. Si vous voyez la version de Windows que vous souhaitez installer, sélectionnez-la et procédez comme suit :

- Si vous souhaitez que Parallels Desktop installe Windows automatiquement, cliquez sur Continuer et passez à l'étape 6.
  - Si vous souhaitez installer Windows manuellement, sélectionnez Installation manuelle du système d'exploitation en bas à gauche de la fenêtre, puis cliquez sur Continuer et passez à l'étape 7.
- 5** Si la source d'installation pour Windows ne s'affiche pas automatiquement à l'étape 4, cliquez sur Choisir manuellement pour parcourir la liste et sélectionner la source manuellement. Vous pouvez choisir l'une des sources suivantes :
- DVD : si vous avez un DVD Windows, insérez-le dans le lecteur DVD. Une fois que Windows est détecté, cliquez sur Continuer. Si votre Mac ne dispose pas de lecteur DVD, vous pouvez soit utiliser un SuperDrive Apple ou un autre lecteur DVD Mac via la fonction Disque distant, soit créer une image du disque.
  - Fichier image : Si vous avez un fichier image Windows, cliquez sur Fichier image et déposez l'image sur la fenêtre de l'assistant d'installation Parallels. Une fois que Windows est détecté, cliquez sur Continuer.
  - Lecteur USB : Si vous avez un programme d'installation amorçable sur la clé USB, cliquez sur Lecteur USB et connectez le lecteur au Mac. Une fois que Windows est détecté, cliquez sur Continuer.

**Remarque** : Parallels Desktop peut ne pas détecter certains systèmes d'exploitation (par exemple, les dernières distributions Linux). Si cela se produit et si vous êtes sûr que le système d'exploitation peut être installé, cliquez sur Continuer. Précisez ensuite manuellement le type de système d'exploitation (s'il n'est pas dans la liste, cliquez sur Autre) et suivez les instructions à l'écran.

- 6** Entrez une clé de licence Windows. Si vous n'en avez pas, vous pouvez suivre les liens figurant dans l'assistant afin d'acheter une clé dans la boutique en ligne Microsoft.

**Remarque** : si vous choisissez de ne pas saisir de clé pour l'instant et que l'image spécifiée contient plusieurs éditions de Windows, vous devrez sélectionner l'édition que vous souhaitez installer.

- 7** Indiquez quelle sera votre utilisation principale de Windows. Ses paramètres seront affinés en fonction de vos besoins.
- 8** Choisissez où vous voulez stocker Windows depuis le menu Enregistrer dans.
- Par défaut, Parallels Desktop stocke Windows dans le dossier  
`/Users/<nom_utilisateur>/Parallels.`
- 9** Si vous voulez préconfigurer notamment le volume de mémoire utilisé par Windows ou si la machine virtuelle doit démarrer automatiquement à l'ouverture de Parallels Desktop, sélectionnez Personnaliser les paramètres avant l'installation. Vous pourrez également adapter ces paramètres une fois le système d'exploitation installé.
- 10** Cliquez sur Créer.

L'assistant installe Windows.

Une fois Windows installé, vous pouvez le démarrer en ouvrant une application Windows (p. 27) ou en cliquant sur le bouton d'alimentation dans le Centre de contrôle.



**Important :** la première fois que vous démarrez Windows, les Outils Parallels sont installés pour permettre à Windows et macOS de fonctionner correctement sans le moindre problème. Une fois les Outils Parallels installés, vous êtes invité à redémarrer Windows.

Lorsque vous installez Windows, Parallels Desktop crée un compte administrateur avec un mot de passe vierge. Une fois l'installation du système d'exploitation terminée, nous vous conseillons de changer ce mot de passe.

**Remarque :** vous pouvez également installer Windows à partir d'un fichier image disque (p. 263) d'un disque d'installation. Choisissez simplement le fichier image du disque à l'étape 4 ci-dessus. Parallels Desktop prend en charge les images disques ISO, DMG, CUE et CCD.

## Utiliser Boot Camp avec Parallels Desktop

Boot Camp est une fonction de macOS qui vous permet de démarrer votre Mac dans Windows. Si vous avez déjà installé Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista ou 20



Windows XP sur votre Mac à l'aide de Boot Camp, vous pouvez installer Parallels Desktop pour l'utiliser avec Boot Camp à l'aide de l'une de ces deux méthodes :

**Remarque** : cette fonctionnalité n'est pas disponible dans Parallels Desktop pour App Store. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

- Configurer Parallels Desktop pour exécuter Windows à partir de la partition Boot Camp : Les changements que vous apportez aux applications Windows lorsque vous travaillez sous macOS ou démarrez votre Mac dans Windows à l'aide de Boot Camp se reflètent dans les deux emplacements.

**Remarque** : Parallels Desktop prend en charge Boot Camp créé à l'aide de l'assistant Boot Camp et installé sur le même disque que macOS.

Si Windows fonctionne à partir de Boot Camp, les restrictions suivantes s'imposent :

- Il ne peut pas être mis en pause.
  - Il ne peut pas être sauvegardé en tant que snapshot (p. 129).
  - Il ne peut pas être exécuté en Mode Retour (p. 98).
  - Il ne peut pas être compressé.
- Importer Windows et vos données à partir de Boot Camp dans Parallels Desktop : Si Windows est exécuté depuis Parallels Desktop, les restrictions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas. Boot Camp et Parallels Desktop sont séparés. Les changements que vous apportez aux applications Windows tout en travaillant sous macOS ne sont pas reflétés lorsque vous démarrez votre Mac dans Windows à l'aide de Boot Camp.

Lorsque vous importez Windows depuis Boot Camp, Parallels Desktop crée un fichier .hdd et y copie tout le contenu de Boot Camp. Pendant cette opération, le système Windows initial sur Boot Camp n'est pas modifié. Vous avez simplement besoin d'un espace disque suffisant sur le disque dur Mac.

Configurer Parallels Desktop pour exécuter Windows à partir de la partition Boot Camp

- 1 Ouvrez Parallels Desktop (dans le dossier Applications) et choisissez Fichier > Nouveau.
- 2 Cliquez sur Boot Camp, puis suivez les instructions à l'écran.

**Remarque** : si vous planifiez de démarrer Windows à l'aide de Boot Camp, nous vous recommandons d'arrêter Windows dans Parallels Desktop plutôt que de l'interrompre.

Importer Windows et vos données à partir de Boot Camp dans Parallels Desktop

- 1 Configurez Parallels Desktop pour utiliser Boot Camp, comme décrit dans les étapes ci-dessus.

- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris (ou utilisez la touche Ctrl) sur la version Boot Camp de Windows dans le Centre de contrôle et choisissez Importer Boot Camp.

**Remarque :** Windows doit être arrêté.

- 3 Cliquez sur Importer.
- 4 Choisissez l'endroit où vous souhaitez stocker Windows et vos données, puis cliquez sur Choisir.

Windows et toutes vos données sont importés depuis Boot Camp. Vous pouvez toujours utiliser l'installation Windows Boot Camp d'origine séparément de Parallels Desktop.

**Important :** la première fois que vous démarrez Windows après avoir configuré Parallels Desktop afin qu'il fonctionne avec Boot Camp, les Outils Parallels sont installés pour permettre à Windows et macOS de fonctionner correctement sans le moindre problème. Une fois les Outils Parallels installés, vous êtes invité à redémarrer Windows.

### Économiser de l'espace disque grâce à Parallels Desktop

Vous pouvez économiser de l'espace disque sur votre Mac en important Windows dans Parallels Desktop depuis Boot Camp, puis en le supprimant de la partition Boot Camp. Fonctionnement :

- 1 Par exemple, vous avez une partition Boot Camp de 20 Go dont 20 Go sont utilisés par Windows et ses fichiers. Les autres 20 Go ne sont pas utilisés.
- 2 Vous choisissez d'importer Boot Camp. Parallels Desktop copie Windows et tous ses fichiers depuis Boot Camp dans une nouvelle machine virtuelle. Cette machine virtuelle n'occupera que 20 Go d'espace disque.
- 3 Après l'importation, supprimez la partition Boot Camp et gagnez 20 Go d'espace disque.

**Remarque :** le disque dur de la machine virtuelle qui en résulte n'est pas limité à 20 Go. Il est extensible, ce qui signifie que vous pouvez continuer à y installer des applications, à y télécharger des films et des musiques, etc. La taille du disque augmente en conséquence. Par exemple, si vous téléchargez un film de 5 Go sur cette machine virtuelle, elle occupera 25 Go d'espace disque.

## Importer à partir d'une ancienne version de Parallels Desktop ou d'une autre application de virtualisation

Avec Parallels Desktop pour Mac, vous pouvez utiliser Windows que vous configurez à l'aide des versions antérieures de Parallels Desktop, de VMware Fusion, de Microsoft Virtual PC et de VirtualBox.

- 1 Ouvrez Parallels Desktop (dans le dossier Applications) et choisissez Fichier > Ouvrir.
- 2 Sélectionnez le fichier de données Windows que vous voulez importer, puis cliquez sur Ouvrir et suivez les instructions à l'écran.
  - Les fichiers de données de Parallels Desktop se terminent par `.pvm`.
  - Les fichiers de VMware se terminent par `.vmx`.
  - Les fichiers de Virtual PC se terminent par `.vmc`.
  - Les fichiers de VirtualBox se terminent par `.xml` ou `.vbox`.

Vous pouvez également faire glisser un fichier `.pvm` Parallels vers le Centre de contrôle afin de l'ajouter à Parallels Desktop.

- 3 Démarrez Windows (p. 25).
- 4 Choisissez Actions > Installer les Outils Parallels et suivez les instructions à l'écran.

## Télécharger et installer Windows à partir de Microsoft

Si vous n'avez pas Windows, vous pouvez le télécharger et l'installer à partir de Microsoft. Pour cela, suivez les instructions à l'écran : Pour en savoir plus, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/125375#section2>.

## Obtenir Windows auprès du service informatique

Pour que Parallels Desktop puisse fonctionner, vous avez besoin d'une machine virtuelle avec un système d'exploitation (dans la plupart des cas, avec un système Windows) et des applications. Si vous utilisez Parallels Desktop pour Mac Business Edition, l'écran suivant (ou un écran très semblable) s'ouvre au premier démarrage de Parallels Desktop.



Cela signifie que l'administrateur système a préparé une machine virtuelle préconfigurée, avec toutes les applications nécessaires déjà installées. Il ne vous reste plus qu'à la télécharger. Cliquez sur Télécharger et Installer, puis suivez les instructions à l'écran. Lorsqu'elle est prête, la machine virtuelle démarre automatiquement et vous pouvez utiliser ses applications.

## CHAPITRE 4

# Utiliser Windows sur votre Mac

Lisez ce chapitre pour tout savoir sur l'utilisation des applications Windows sur votre Mac. Découvrez comment utiliser les applications Windows et configurer leur fonctionnement avec macOS, partager des applications, fichiers et dossiers entre macOS et Windows, connecter des périphériques, imprimer, personnaliser votre clavier, etc.

### Dans ce chapitre

Prise en main .....	25
Définir comment Windows fonctionne avec macOS .....	35
Souris, trackpad et clavier .....	68
Connecter des périphériques externes .....	79
Connecter des périphériques Bluetooth.....	86
Imprimer à partir de Windows.....	88
Utiliser la caméra intégrée ou une caméra externe.....	95
Afficher une présentation sur un écran externe ou un projecteur .....	96
Protéger vos données .....	98
Se connecter à Internet ou à un réseau.....	106
Optimiser les performances.....	110
Utiliser Windows sur votre iPad, iPhone ou appareil Android.....	116
Gagner du temps grâce à Parallels Toolbox .....	117
Enregistrer une image de l'écran.....	118
Définir l'apparence des icônes du Dock de la machine virtuelle.....	118
Autoriser les mises à jour de Windows pendant que le Mac est en veille .....	119
Utiliser le dictionnaire du Mac sous Windows .....	120
Utiliser la Touch Bar avec Windows.....	120

## Premiers pas

Dans cette section, découvrez comment démarrer Windows, ouvrir une application Windows, installer plus d'applications Windows et arrêter ou suspendre Windows.

### Démarrer Windows

Pour utiliser les applications Windows sur votre Mac, votre machine virtuelle Windows doit être en cours d'exécution.


La solution la plus simple pour démarrer Windows est d'ouvrir une application Windows (p. 27). Si Windows n'est pas en cours d'exécution lorsque vous ouvrez une application Windows, il démarre automatiquement en mode Coherence (p. 36).

**Remarque** : le mode Coherence n'est pas pris en charge dans l'édition App Store. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

**Important** : si Windows était précédemment arrêté, il est possible que vous deviez saisir votre mot de passe Windows.

Vous pouvez également démarrer Windows en procédant comme suit :

- 1 Ouvrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, double-cliquez sur la machine virtuelle Windows.



**Remarque** : le Centre de contrôle répertorie toutes les machines virtuelles qui sont enregistrées dans Parallels Desktop. Si une machine virtuelle est stockée sur un disque externe et n'est pas connectée à votre Mac, l'icône de la machine virtuelle affiche un point d'interrogation (?). Pour démarrer cette machine virtuelle, vous devez connecter le disque externe au Mac.

- 3 Cliquez dans la fenêtre Windows qui apparaît.

Windows démarre et vous pouvez commencer à utiliser les applications Windows.

## Ouvrir une application Windows


Ouvrir une application Windows est aussi simple qu'ouvrir une application Mac. Voici quelques méthodes permettant d'ouvrir des applications Windows :

- À partir du dossier Applications Windows dans le Dock
- À partir du menu Démarrer de Windows
- À partir du Finder de macOS
- À partir du Dock
- À l'aide de la recherche Spotlight

### Dossier Programmes Windows

Ce dossier est disponible dans le Dock macOS et contient toutes vos applications Windows. Les applications sont ajoutées automatiquement au fur et à mesure que vous les installez.

**Remarque :** le dossier Programmes Windows n'est pas pris en charge dans l'édition App Store. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.



Pour ouvrir une application Windows à l'aide du dossier Windows Applications :

- cliquez sur le dossier et choisissez une application.



Pour ajouter le dossier Programmes Windows dans le Dock :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Options puis sur Programmes.
- 3 Assurez-vous que l'option Partager les programmes Windows avec Mac est cochée et sélectionnez Afficher le dossier Programmes Windows dans le Dock.

### Menu Démarrer de Windows

Pour ouvrir un programme Windows depuis le menu Démarrer :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Menu Démarrer de Windows.



- Si Windows est en mode Plein écran ou en mode Fenêtre, ouvrez le menu Démarrer comme vous le feriez normalement.

**Remarque** : vous pouvez également maintenir la touche Ctrl enfoncée et cliquer sur l'icône Parallels Desktop, ou cliquer sur cette icône avec le bouton droit.

### 2 Cliquez sur l'application de votre choix.

#### Icône de l'application dans le Dock

Lorsque vous ouvrez une application Windows, son icône apparaît dans le Dock de macOS en bas de l'écran. Par défaut, lorsque vous fermez l'application, cette icône disparaît du Dock. Garder l'icône d'une application dans le Dock permet d'ouvrir rapidement et à tout moment l'application.

Pour conserver l'icône d'une application Windows dans le Dock, suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez avec le bouton droit ou Contrôle-cliquez sur l'icône de l'application Windows dans le Dock et choisissez Garder dans le Dock depuis le menu contextuel.
- Faites glisser l'icône de l'application du Finder vers le Dock.

Vous pouvez désormais rouvrir l'application à tout moment en cliquant sur l'icône dans le Dock.

#### Spotlight

Vous pouvez chercher et ouvrir des applications Windows à l'aide de Spotlight :

- Cliquez sur l'icône Spotlight dans l'angle supérieur droit de votre écran ou appuyez sur la combinaison de touches Commande-barre d'espace. Tapez ensuite le nom de l'application et sélectionnez-le dans la liste.

## Installer les applications Windows

Vous installez les applications Windows sur votre Mac comme vous le feriez sur un PC Windows. Voici les deux méthodes d'installation des applications les plus courantes :

- Utiliser un CD/DVD d'installation
- Téléchargement de l'application ou du fichier d'installation depuis Internet ou un réseau

#### Installer une application à partir d'un CD/DVD d'installation

- 1 Démarrez Windows (p. 25).
- 2 Insérez le disque d'installation.

- 3** En général, une boîte de dialogue d'exécution automatique s'ouvre. Cliquez sur l'option permettant d'exécuter le fichier d'installation, puis suivez les instructions à l'écran.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des CD et DVD avec Parallels Desktop, reportez-vous à la section CD/DVD-ROM.

### Installer une application à partir d'Internet ou d'un réseau

- Téléchargez l'application ou le fichier d'installation, et suivez les instructions depuis la source de l'application.

Dans la majorité des cas, vous pouvez soit exécuter le fichier d'installation et suivre les instructions à l'écran, soit simplement ouvrir l'application téléchargée.

pour plus d'informations sur la connexion à Internet et aux réseaux, reportez-vous à la section Se connecter à Internet ou à un réseau (p. 106).

## Arrêter ou suspendre Windows

Une fois que vous avez terminé d'utiliser les applications Windows, vous pouvez laisser Windows tourner en arrière-plan pendant que vous utilisez vos applications Mac. Vous pouvez également arrêter Windows afin que davantage de ressources de votre ordinateur soient disponibles pour vos applications Mac. Différentes méthodes sont disponibles pour arrêter Windows. Vous pouvez :

- Suspendre Windows
- Mettre en pause Windows
- Arrêter Windows
- Stopper Windows

### Suspendre Windows

Suspendre Windows gèle toutes les applications Windows en cours ainsi que les paramètres. Ils restent ainsi dans leur état en cours.

Suivez l'une de ces procédures :

- Quittez Parallels Desktop.
- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Actions > Suspendre.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Suspendre.

La prochaine fois que vous démarrerez Windows ou un programme Windows, vous reprendrez exactement là où vous aviez arrêté.

Lorsque Windows est suspendu, vous pouvez quitter Parallels Desktop en toute sécurité et reprendre votre travail ultérieurement.

### Mettre en pause Windows

Vous pouvez temporairement mettre en pause Windows et libérer les ressources de votre ordinateur telles que la RAM et les cycles de processeurs que vos applications Mac peuvent utiliser en procédant comme suit :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Actions > Mettre en pause.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Mettre en pause.

Pour reprendre l'utilisation de Windows après l'avoir mis en pause, suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Actions > Reprendre.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Reprendre.

Si vous quittez Parallels Desktop alors que Windows est en pause, vous êtes invité tout d'abord soit à Suspendre soit à Stopper Windows.

### Arrêter Windows

L'arrêt de Windows dans Parallels Desktop s'opère comme l'arrêt de Windows sur un PC. Toutes les applications Windows se ferment et vous permettent d'enregistrer vos modifications, le cas échéant, puis Windows s'arrête.

Pour arrêter Windows, suivez l'une de ces procédures.

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Actions > Arrêter.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Arrêter.

## Stopper Windows

Pour stopper immédiatement Windows et toutes les applications Windows, suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Actions > Arrêter.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Stopper.

**Important :** lorsque vous stoppez Windows de cette manière, ni vos données ni votre progression ne sont enregistrées.

## Paramètres de démarrage et d'arrêt

À l'aide des paramètres de démarrage et d'arrêt, vous pouvez choisir le mode de démarrage et d'arrêt de la machine virtuelle.

Pour accéder aux paramètres Démarrage et Arrêt :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configuration.
- 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Démarrage et arrêt.

### Définir le démarrage et l'arrêt manuels de la machine virtuelle

Si vous souhaitez systématiquement démarrer et arrêter la machine virtuelle manuellement, sélectionnez Démarrer et arrêter la machine virtuelle manuellement.

### Configurer la machine virtuelle pour qu'elle démarre automatiquement

Si vous souhaitez que la machine virtuelle démarre automatiquement au démarrage du Mac, sélectionnez Toujours prêt en arrière-plan.

### Spécifier d'autres détails concernant le démarrage et l'arrêt automatiques de la machine virtuelle

Si vous souhaitez indiquer non seulement le mode de démarrage et d'arrêt de la machine virtuelle, mais également le mode d'affichage et les opérations qui s'effectuent lors de la

fermeture de la fenêtre de la machine virtuelle, sélectionnez Personnaliser et effectuez les opérations suivantes :

### Configurer le démarrage automatique de Windows

Choisissez l'une des options suivantes à partir du menu Démarrer auto. :

**Remarque** : Windows démarre lorsque vous ouvrez une application Windows (p. 27) sans tenir compte de ce paramètre.

- Jamais. Windows ne démarre jamais automatiquement.
- À l'ouverture d'une fenêtre. Windows démarre automatiquement lorsque vous l'ouvrez à partir du Centre de contrôle.
- Au démarrage de Parallels Desktop. Windows démarre automatiquement lorsque vous démarrez Parallels Desktop.
- Au démarrage du Mac. Windows démarre automatiquement lorsque vous démarrez le Mac. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez également configurer la machine virtuelle pour retarder le démarrage.

**Remarque** : cette fonction est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

- Lorsque l'utilisateur se connecte. Windows démarre automatiquement lorsque l'utilisateur macOS se connecte à macOS au démarrage du Mac.

### Configurer l'affichage au démarrage

Ce paramètre a une incidence sur le mode d'affichage au démarrage de Windows lorsque vous démarrez la machine virtuelle ou l'application du système d'exploitation client.

- À partir du menu Affichage au démarrage, choisissez Coherence, Fenêtre, Plein écran, Picture in Picture, Headless ou Identique à avant.

**Remarque** : le mode Headless est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

### Configurer ce qui doit se produire lorsque vous arrêtez Windows

Choisissez l'une des options suivantes à partir du menu À l'arrêt de la VM :

- Garder la fenêtre ouverte. Si Windows est configuré pour apparaître dans une fenêtre séparée (p. 39), la fenêtre reste ouverte lorsque vous arrêtez Windows ou le mettez hors tension.

- Fermer la fenêtre. Si Windows est configuré pour apparaître dans une fenêtre séparée, la fenêtre se ferme lorsque vous arrêtez ou stoppez Windows.
- Quitter Parallels Desktop. Parallels Desktop quitte lorsque vous stoppez ou arrêtez Windows.

### Configurer ce qui se passe lorsque vous arrêtez votre Mac

Ces paramètres ont une incidence sur ce qui se passe lorsque vous arrêtez le Mac.

À partir du menu À la fermeture du Mac, choisissez Arrêter, Fermer ou Suspendre.

### Configurer ce qui se passe lorsque vous fermez la fenêtre de Parallels Desktop

Ces paramètres ont une incidence sur ce qui se produit uniquement lorsque Windows est configuré pour apparaître dans une fenêtre distincte (p. 39).

À partir du menu Fermer la fenêtre, choisissez Suspendre, Arrêter, Forcer à stopper, Maintenir l'exécution en arrière-plan ou Demander la marche à suivre.

### Mettre en pause Windows lorsqu'aucune application n'est ouverte

Sélectionnez Mettre en pause Windows après et indiquez la période d'inactivité après laquelle Windows sera mis en pause automatiquement. Le fait de mettre Windows en pause lorsqu'aucune application n'est ouverte vous permet d'économiser les ressources processeur de votre Mac (p. 113).

## Définir comment Windows fonctionne avec macOS

Parallels Desktop pour Mac vous permet de travailler sans problème avec Windows et macOS. Par exemple, vous pouvez couper/coller et partager des fichiers entre les deux systèmes d'exploitation.

Il existe différentes méthodes pour configurer le niveau d'intégration entre Windows et macOS. Par exemple, vous pouvez vouloir que vos applications Windows se comportent comme les applications Mac et qu'elles apparaissent en parallèle avec elles sur le Bureau de Mac. Ou vous pouvez souhaiter conserver le Bureau et les applications Windows dans une fenêtre séparée.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur la configuration du fonctionnement de Windows avec macOS.



## Fusionner Windows et macOS

Vous pouvez configurer Windows et macOS afin qu'ils fonctionnent en parallèle sans le moindre problème, comme s'ils faisaient partie d'un seul et unique système d'exploitation. Dans ce mode appelé Coherence, les applications Windows apparaissent sur le Bureau macOS, à côté des applications de votre Mac. Les documents des applications Windows et Mac sont stockés dans les mêmes dossiers.


**Remarque** : le mode Coherence n'est pas pris en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.



Switcher vers le mode Coherence

Pour passer du mode Fenêtre en mode Coherence, effectuez l'une des procédures suivantes :



- Cliquez sur l'icône Coherence  en haut à gauche de la fenêtre de la machine virtuelle.



- Choisissez Affichage > Entrer en mode Coherence.
- Appuyez sur Contrôle-Commande-C.


Pour passer du mode Plein écran au mode Coherence, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez sur Ctrl-Commande-F pour quitter le mode Plein écran. Puis cliquez sur Affichage > Entrer en mode Coherence.
- Déplacez le pointeur vers le haut de l'écran jusqu'à ce que la barre de menus macOS apparaisse et cliquez sur Affichage > Quitter le Plein écran. Puis cliquez de nouveau sur le menu Affichage et sélectionnez Entrer en mode Coherence. Si vous utilisez le mode Plein écran optimisé pour les jeux, appuyez sur Ctrl-Option (Alt) pour afficher la barre de menus du Mac.

**Remarque :** pour activer le mode d'affichage Coherence, les Outils Parallels doivent être installés. Dans la plupart des cas, les Outils Parallels sont installés par défaut.

### Menu Parallels

En mode Coherence, le menu Parallels Desktop apparaît dans la barre de menus en haut de l'écran.



Utilisez le menu pour ces fonctions communes :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop pour ouvrir un menu de base qui propose les éléments suivants :
  - Menu Démarrer de Windows : Accédez au menu Démarrer de Windows.
  - Affichage : modifie le mode d'affichage de la machine virtuelle.
  - Actions : sert à effectuer diverses actions.
  - Périphériques : gérez les périphériques matériels comme les imprimantes et les lecteurs DVD.
  - Configurer : ouvre la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.
  - Centre de contrôle : permet d'ouvrir le Centre de contrôle de Parallels Desktop.
  - Nouveau : permet de créer une nouvelle machine virtuelle.
  - Ouvrir : permet d'ouvrir une machine virtuelle existante.
  - Préférences : permet d'ouvrir les préférences de Parallels Desktop.
  - Et plus encore...

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette icône pour ouvrir le menu Démarrer de Windows.

**Important :** En mode Coherence, pour quitter Parallels Desktop, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Quitter Parallels Desktop.

## Barre des tâches de Windows

Lorsque Parallels Desktop est en mode Coherence, les icônes de la barre système de Windows s'affichent dans la barre de menus macOS en haut de l'écran.



Vous pouvez utiliser les icônes de la barre système de Windows exactement comme vous le feriez avec le Bureau de Windows.

## Déplacer les applications Windows entre les Bureaux (espaces)

Lorsque Windows est en mode Coherence, vous pouvez facilement déplacer les fenêtres des applications de l'OS invité entre les bureaux de macOS (espaces).

## Configurer Windows pour qu'il apparaisse dans une fenêtre unique

Vous pouvez configurer Windows et ses applications pour qu'ils apparaissent dans leur propre fenêtre.



**Remarque** : le mode Coherence n'est pas pris en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

Pour passer au mode Fenêtre depuis le mode Coherence, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, puis choisissez Affichage > Quitter Coherence.
- Si les menus de Parallels Desktop sont disponibles dans la barre de menus de Mac, cliquez sur Affichage > Quitter Coherence.

Pour passer du mode Fenêtre au mode Plein écran, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez sur Commande-Ctrl-F.
- Déplacez le pointeur vers le haut de l'écran jusqu'à ce que la barre de menus macOS apparaisse et cliquez sur Affichage > Quitter le Plein écran. Si vous utilisez le mode Plein écran optimisé pour les jeux, appuyez sur Ctrl-Option (Alt) pour afficher la barre de menus du Mac.

## Ajuster les paramètres du mode Fenêtre

Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage de Parallels Desktop et son comportement en mode Fenêtre.

Configurer si les applications Windows s'affichent dans le Dock :

Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les icônes des applications Windows dans le Dock macOS en mode Fenêtre. Si vous préférez utiliser les applications en les utilisant sur le Bureau de Windows, vous pouvez être gêné de les voir dans le Dock avec les icônes de vos applications macOS.

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**2** Cliquez sur Options puis sur Programmes.

**3** Pour afficher les icônes des applications Windows dans le Dock en mode Fenêtre, décochez Afficher les icônes du Dock en Coherence seulement.

## Surveiller Windows dans une fenêtre adaptable

Vous pouvez configurer Windows afin qu'il apparaisse dans une fenêtre qui peut être redimensionnée pour que le contenu s'adapte à la taille de la fenêtre. C'est ce que l'on appelle le mode Picture in Picture. Ce mode peut être utile si vous souhaitez surveiller les applications et les autres tâches fonctionnant dans Windows pendant que vous travaillez sous macOS.

Pour passer au mode Picture in Picture :


- À partir du mode Fenêtre, choisissez Affichage > Activer le mode Picture in Picture.

Pour en savoir plus sur le mode Picture in Picture, reportez-vous à la section Paramètres du mode Picture in Picture (p. 164).

## Définir Windows en mode plein écran

Vous pouvez configurer Windows afin qu'il occupe entièrement votre écran. Ainsi, vous avez l'impression d'utiliser un PC Windows. En mode Plein écran, macOS et toutes les commandes de Parallels Desktop sont masqués.

Pour passer en mode Plein écran, effectuez l'une des procédures suivantes :

- En mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, puis choisissez Affichage > Quitter Coherence. Puis cliquez sur le menu Affichage et sélectionnez Entrer en mode Plein écran.
- En mode Fenêtre, choisissez Affichage > Entrer en mode Plein écran ou cliquez sur l'icône Plein écran  en haut à gauche de la fenêtre de la machine virtuelle.



Pour quitter le mode Plein écran, effectuez l'une des procédures suivantes :

- Appuyez sur Commande-Ctrl-F.
- Déplacez le pointeur vers le haut de l'écran jusqu'à ce que la barre de menus macOS apparaisse et cliquez sur Affichage > Quitter le Plein écran. Si vous utilisez le mode Plein écran optimisé pour les jeux, appuyez sur Ctrl-Option (Alt) pour afficher la barre de menus du Mac.

## Ajuster les paramètres du Plein écran


Vous pouvez personnaliser le mode d'affichage de Windows et son comportement en mode Plein écran.

Pour accéder aux paramètres Plein écran :

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer > Options.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer et cliquez sur Options.

2 Cliquez sur Plein écran.




3

4 Dans ce volet Plein écran, vous pouvez adapter tous les paramètres listés ci-dessous.

Définir ce qui s'affiche sur les écrans connectés à votre Mac

Si vous avez un deuxième écran connecté à votre Mac, par défaut, lorsque vous passez en mode Plein écran, Windows s'affiche sur l'écran principal et macOS sur le deuxième écran.



Vous pouvez choisir quel écran affiche Windows en faisant glisser sa fenêtre sur cet écran et en cliquant sur l'icône Plein écran .

Pour étendre Windows sur tous les écrans, sélectionnez Utiliser tous les écrans en Plein écran.



Si vous avez choisi d'afficher votre machine virtuelle sur tous les écrans lorsqu'elle passe en mode Plein écran, vous pouvez également choisir l'option Afficher et masquer les espaces sur tous les écrans simultanément.

Lorsque cette option est sélectionnée et que vous cliquez sur la machine virtuelle dans l'un des écrans, cette machine virtuelle s'affiche sur tous les autres écrans. Par ailleurs, lorsque vous



sélectionnez un autre élément sur l'un de vos écrans, les espaces de machine virtuelle sont masqués sur tous les autres moniteurs.

### Optimiser le mode Plein écran pour le jeu

Si vous utilisez une machine virtuelle pour jouer à des jeux vidéo en mode Plein écran, sélectionnez Optimiser le mode Plein écran pour le jeu. Lorsque cette option est sélectionnée, le Dock macOS, la barre des menus et les notifications ne s'affichent pas lorsque vous placez le curseur de la souris en haut et en bas de l'écran.

### Autoriser Windows à configurer le rayon gamma


Si vous utilisez Windows pour jouer à des jeux vidéo, Windows peut temporairement changer les paramètres gamma afin d'afficher correctement certains effets visuels. Pour autoriser Windows à changer les paramètres gamma, sélectionnez Utiliser les paramètres gamma de Windows.

### Adapter à l'écran

À l'aide du menu Adapter à l'écran, vous pouvez configurer l'affichage de Windows lorsque vous travaillez en mode Plein écran :

- Désactivé. Si les Outils Parallels sont installés (p. 144), la résolution de Windows correspond à celle de Mac. Si les Outils Parallels (p. 144) ne sont pas installés, la résolution Windows reste inchangée. Si elle est inférieure à celle de Mac, Windows s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, Windows présente des barres de défilement.
- Auto. Si les Outils Parallels sont installés (p. 144), la résolution de Windows correspond à celle de Mac. Si les Outils Parallels (p. 144) ne sont pas installés, la résolution Windows reste inchangée. Si elle est inférieure à celle de Mac, Windows s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, Windows s'affiche complètement sur l'écran sans aucune barre de défilement.
- Garder les proportions : Que les Outils Parallels soient installés ou non (p. 144), la résolution de Windows reste inchangée. Si elle est inférieure à celle de Mac, Windows s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, Windows s'affiche complètement sur l'écran sans aucune barre de défilement.
- Étirer : Que les Outils Parallels soient installés ou non (p. 144), la résolution de Windows reste inchangée, mais Windows s'étire pour occuper tout l'écran.

**Remarque** : pour empêcher les changements non autorisés dans les paramètres Plein écran, cliquez

sur l'icône de verrouillage (cadenas)  situé en bas de la fenêtre. Une fois verrouillé, un mot de passe administrateur est requis pour pouvoir faire d'autres changements.

## Configurer une application pour l'ouvrir à l'insertion d'un CD ou DVD

Vous pouvez configurer l'application Windows de votre choix à ouvrir lorsque vous insérez un CD de musique, un CD d'images, un DVD de vidéos ou un CD/DVD vierge.

- 1 À partir du Finder de macOS, choisissez Menu Apple > Préférences système.
- 2 Cliquez sur CD & DVD.
- 3 À partir du menu de type de disque de votre choix, choisissez Ouvrir une autre application.
- 4 Choisissez une application Windows à partir de `/nom d'utilisateur/Applications (Parallels)/Applications Windows`.

Lorsque vous insérez un disque du type sélectionné, l'application Windows que vous avez choisi s'ouvre automatiquement.

**Remarques :** 1. Si vous ne parvenez pas à configurer une application Windows pour qu'elle s'ouvre lorsque vous insérez un CD ou un DVD, assurez-vous que le partage des applications macOS (p. 54) est activé et que le CD/DVD-ROM de macOS n'est pas sélectionné dans les Préférences du CD/DVD.

2. Pour activer l'ouverture d'une application Windows lorsque vous insérez un CD ou un DVD, les Outils Parallels doivent être installés. Dans la plupart des cas, les Outils Parallels sont installés par défaut.

## Partager des éléments entre macOS et Windows

Parallels Desktop vous permet d'accéder facilement à vos fichiers macOS à l'aide d'applications Windows et à vos fichiers Windows à l'aide de programmes macOS.

Poursuivez la lecture pour en savoir plus sur les différentes méthodes permettant de partager des dossiers, fichiers et applications entre macOS et Windows.

## Copier-coller entre macOS et Windows

Parallels Desktop vous permet de copier-coller les images, les textes formatés (italique, gras ou soulignés, de différentes couleurs, polices et tailles) entre les applications Windows et macOS.

Pour activer le copier-coller entre macOS et Windows :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

- 2 Cliquez sur Options > Autres options.
- 3 Sélectionnez Partager le Presse-papiers de Mac.
- 4 Pour conserver le formatage du texte lorsque vous le copiez-collez, sélectionnez Conserver le formatage du texte.

**Remarque** : pour activer la fonction copier-coller entre macOS et Windows, vous devez installer les Outils Parallels. Dans la plupart des cas, les Outils Parallels sont installés par défaut. La fonction copier-coller entre macOS et Windows n'est pas disponible si vous isolez macOS de Windows.

## Copier/coller les fichiers

Vous pouvez facilement copier-coller les fichiers entre Windows et macOS en procédant ainsi :

- 1 Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et appuyez sur Commande + C sur votre clavier pour le ou les copier.
- 2 Ouvrez un dossier ou cliquez sur le bureau dans l'autre système d'exploitation, puis appuyez sur Commande +V pour copier le fichier.

## Partager les fichiers et dossiers

Parallels Desktop vous permet de partager les dossiers entre les systèmes de fichiers macOS et Windows. Vous pouvez facilement ouvrir les fichiers macOS à partir des applications Windows et les fichiers Windows à partir des applications macOS.

**Remarque** : ces instructions s'appliquent aux dossiers partagés entre macOS et Linux.


## Accéder à un fichier ou dossier de macOS à partir d'une application Windows

Lorsque le partage des dossiers est activé, vous pouvez parcourir tout dossier macOS partagé depuis une application Windows. Lorsque vous ouvrez un fichier (par exemple, en choisissant Fichier > Ouvrir dans de nombreuses applications), vos dossiers macOS partagés apparaissent sous forme de répertoires réseau partagés intitulés « Mac ».

Pour activer les dossiers macOS pour le partage avec les applications Windows :

- 1 Démarrez Windows. (p. 25)
- 2 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

### 3 Cliquez sur Options et sélectionnez Partage > Partage Mac.



### 4 Suivez l'une de ces procédures :

- Pour ne partager que les dossiers de votre dossier racine, activez l'option Partager les dossiers Mac personnalisés avec Windows > cliquez sur Gérer les dossiers > sélectionnez le dossier racine et cliquez sur OK. Pour partager tous vos dossiers macOS, sélectionnez le dossier portant le nom de votre Mac et cliquez sur OK.

- Pour partager un dossier, cliquez sur Gérer les dossiers et sur le bouton Ajouter (+), puis choisissez le dossier que vous souhaitez partager. Vous pouvez ajouter plus de dossiers en cliquant de nouveau sur le bouton ajouter (+).

Une fois que vous partagez un dossier macOS personnalisé avec Windows, vous pouvez :

- Désactiver le partage du dossier en décochant Activé
- Changer le nom du dossier qui s'affichera dans Windows en double-cliquant sur le nom du dossier dans la colonne Nom et en tapant un autre nom
- Limiter l'écriture dans ce dossier en cliquant sur Lecture et écriture dans le dossier Droits et en choisissant Lecture seule Vous ne pourrez pas ajouter des éléments dans ce dossier.

**Remarque :** 1. Pour activer le partage des dossiers, l'option Isoler Mac de Windows doit être désactivée dans l'onglet Sécurité de la boîte de dialogue Configuration.

2. Si vous exécutez Linux, les dossiers partagés sont montés dans le répertoire `/media/psf` ou `/mnt/psf`.

## Créer des miroirs de dossiers macOS et Windows de l'utilisateur

Par défaut, macOS et Windows utilisent les mêmes dossiers pour les contenus tels que la musique, les documents, les images, votre bureau et les fichiers supprimés. Par exemple, si vous enregistrez un fichier dans le dossier Documents, il sera placé dans le dossier Documents que vous utilisez une application macOS ou Windows. Pour gérer cette fonctionnalité, procédez comme suit :

- 1 Démarrez Windows. (p. 25)
- 2 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 3 Cliquez sur Options et sélectionnez Partage.
- 4 Cliquez sur l'onglet Partager Mac et sélectionnez Créer des miroirs de dossiers Mac et Windows de l'utilisateur.

Les dossiers Bureau, Documents, Images, Musique, Films et Téléchargements de macOS sont fusionnés dans les dossiers Windows correspondants.

- 5 Si vous souhaitez mapper certains des dossiers uniquement, cliquez sur Personnaliser et sélectionnez les dossiers souhaités.

### Afficher un élément de Windows dans le Finder

Vous pouvez afficher un élément de Windows dans le Finder de macOS.

- Dans Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur le bouton Ctrl sur fichier ou un dossier et choisissez Afficher dans le Finder à partir du menu de raccourcis.

À partir du Finder, vous pouvez, par exemple, appliquer une couleur à un élément ou le faire glisser facilement dans un autre emplacement du Finder.

**Remarque** : vous ne pouvez exécuter ces actions qu'avec les fichiers stockés dans les dossiers partagés (p. 47).

### Partager un fichier à partir de Windows via les services Mac

Vous pouvez partager des fichiers à partir de Windows via les services Mac comme AirDrop, Mail, Twitter ou encore Facebook.

Dans Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur le bouton Ctrl sur fichier ou un dossier et choisissez Partager sur à partir du menu de raccourcis.

**Remarque** : vous ne pouvez exécuter ces actions qu'avec les fichiers stockés dans les dossiers partagés.

### Utiliser QuickLook dans l'explorateur de fichiers Windows

Vous pouvez avoir un aperçu rapide d'un ou plusieurs fichiers grâce à la fonctionnalité QuickLook de macOS.

- Dans Windows, sélectionnez un ou plusieurs fichiers à prévisualiser et appuyez sur la touche Espace.
- Si vous utilisez le touchpad, sélectionnez un fichier et utilisez le geste à trois doigts (ou appui forcé sur les derniers MacBook).

**Remarque** : vous ne pouvez exécuter ces actions qu'avec les fichiers stockés dans les dossiers partagés.

### Accès aux disques Windows depuis le Finder ou le bureau

Si vous devez accéder rapidement aux disques Windows, vous pouvez les ajouter au Finder ou au bureau. Suivez l'une de ces procédures :

**Remarque :** pour que vous puissiez ajouter des disques Windows au Finder ou au bureau, la machine virtuelle doit être en cours d'exécution et l'option Serveurs connectés doit être sélectionnée dans l'onglet Général des préférences du Finder.

- 1 Ouvrez le Finder et sélectionnez Tout dans la section Partagé.
- 2 Recherchez votre machine virtuelle et développez-la.
- 3 Double-cliquez sur le disque que vous souhaitez ajouter au Finder ou au bureau. Le disque est monté et s'affiche sur le bureau. Vous pouvez alors suivre cette procédure :
  - Pour ajouter le disque au Finder, faites-le glisser depuis le bureau jusqu'à la section Favoris du Finder.
  - Pour que le disque s'affiche sur le bureau, créez-en un alias. Cliquez avec le bouton droit sur le disque et sélectionnez Créer un alias.

## Partager les dossiers iCloud, Dropbox ou Google Drive avec Windows

Si vous utilisez le Cloud Storage iCloud, Dropbox ou Google Drive dans macOS, vous pouvez facilement partager leurs dossiers macOS avec Windows. Une fois que le partage est activé, vous pouvez envoyer, télécharger et synchroniser des fichiers depuis l'un de ces services (ou l'ensemble) à partir de Windows, sans créer de doublon de ces fichiers sur votre disque dur.

### Remarques :


1. Cette fonctionnalité est également disponible pour les machines virtuelles Linux.
2. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.
3. Pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité, vous devez avoir installé les Outils Parallels (p. 144).

Pour partager des dossiers macOS iCloud, Dropbox ou Google Drive avec Windows, procédez comme suit :

**Remarque :** dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, vous pouvez également partager vos dossiers Dropbox Entreprises avec Windows.

- 1 Si vous ne l'avez pas encore fait, configurez iCloud, Dropbox ou Google Drive dans macOS.
- 2 Démarrer Windows (p. 25).
- 3 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.

- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 4 Cliquez sur Options et sélectionnez Partage > Partage Mac.
  - 5 Sélectionnez Partager les dossiers Cloud avec Windows.
  - 6 Connectez-vous à Windows et ouvrez Ordinateur. Les dossiers iCloud, Dropbox ou Google Drive sont disponibles dans la section Favoris (ou la section Accès rapide dans Windows 10). Vous pouvez les utiliser pour envoyer des fichiers vers le cloud ou les télécharger depuis le cloud.



## Partager les dossiers OneDrive Windows avec macOS

Si vous utilisez Microsoft OneDrive pour stocker des fichiers dans le cloud, vous pouvez facilement partager vos dossiers OneDrive avec macOS. Vous pouvez alors envoyer des fichiers OneDrive vers macOS ou les télécharger depuis macOS sans créer de doublon des fichiers sur votre disque dur.

### Remarques :


1. Pour que vous puissiez partager des dossiers OneDrive avec macOS, l'application de bureau OneDrive doit être installée dans Windows. Si vous utilisez l'application OneDrive préinstallée, aucun dossier OneDrive n'est partagé, car cette application ne crée aucun dossier local et fonctionne directement avec le stockage dans le Cloud.
2. Cette fonctionnalité est disponible uniquement lorsque les Outils Parallels (p. 147) sont installés dans Windows.
3. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.



Pour partager vos dossiers Windows OneDrive avec macOS, procédez comme suit :

- 1 Si vous n'avez pas encore configuré OneDrive dans Windows, configurez-le maintenant. Pour en savoir plus, consultez la page <http://windows.microsoft.com/en-us/skydrive/download>.
- 2 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 3 Cliquez sur Options et sélectionnez Partage > Partage Windows.
- 4 Sélectionnez Accéder aux dossiers Windows à partir de Mac et Partager OneDrive avec le Mac.
- 5 Dans le Finder de macOS, choisissez Finder > Préférences, puis sélectionnez Serveurs connectés.
- 6 Ouvrez le Finder et cliquez sur votre machine virtuelle dans la section Partagé. La machine virtuelle doit être en cours d'exécution.

**Remarque :** dans macOS 10.14 Mojave ou les versions ultérieures, vous trouverez votre machine virtuelle dans la section Réseau.



- 7 Double-cliquez sur le disque OneDrive. Le disque est monté et s'affiche sur le bureau.

8 Faites glisser le disque OneDrive depuis le bureau jusqu'à la section Favoris du Finder.



OneDrive sous Windows est désormais disponible en permanence dans le Finder. Vous pouvez l'utiliser pour télécharger des fichiers depuis macOS vers OneDrive et inversement.

**Remarque** : pour que vous puissiez utiliser OneDrive, Windows doit être en cours d'exécution.

## Partager les applications

Vous pouvez accéder aux applications macOS à partir de Windows et vous pouvez accéder aux applications Windows à partir de macOS. Par exemple, si vous localisez un fichier à l'aide du menu Ouvrir dans une application Windows et décidez que vous souhaitez plutôt ouvrir le fichier à l'aide d'une application macOS, vous pouvez y parvenir.

### Remarques :

1. Vous pouvez ouvrir les fichiers macOS à l'aide des applications Linux (p. 149) si les Outils Parallels sont installés sur Linux.
2. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

## Activer le partage d'applications macOS

Lorsque le partage des applications macOS est activé, vous pouvez ouvrir les applications macOS depuis Windows ou avec les applications Windows.

Sinon, vous pouvez l'activer à tout moment en procédant comme suit :

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**2** Cliquez sur Options et sélectionnez Applications.

**3** Sélectionnez Partager les applications Mac avec Windows.

Une fois le partage des applications macOS activé, vous pouvez exécuter les tâches ci-dessous.

### Ouvrir un fichier Windows dans une application macOS

Vous pouvez ouvrir un fichier dans une application macOS à partir de Windows Explorer, à partir de la boîte de dialogue Ouvrir dans la plupart des applications Windows ou à partir du Bureau de Windows si Windows est configuré pour apparaître dans une fenêtre distincte (p. 39) ou en mode Plein écran (p. 41). Vous pouvez procéder ainsi si vous n'avez pas d'application Windows que vous pouvez utiliser pour ouvrir le fichier.

- Dans Windows, cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur la touche Ctrl sur un fichier et suivez l'une de ces procédures :
  - Choisissez Ouvrir sur Mac à partir du menu de raccourcis. Le fichier s'ouvre dans l'application macOS par défaut pour ce type de fichier.
  - Choisissez Ouvrir avec à partir du menu de raccourcis et choisissez une application.

**Remarque** : vous ne pouvez exécuter ces actions qu'avec les fichiers stockés dans les dossiers partagés (p. 47).

### Ouvrir une application Mac depuis le menu Démarrer de Windows

À partir du menu Démarrer de Windows, suivez l'une de ces procédures :

- Choisissez Tous les programmes > Applications partagées Parallels puis choisissez une application.
- Saisissez le nom de l'application que vous recherchez dans le champ de recherche, puis choisissez l'application à partir de la liste.

### Activer le partage d'applications Windows

Lorsque le partage des applications Windows est activé, vous pouvez ouvrir les applications Windows à partir du Finder de macOS. Vous pouvez également choisir d'ajouter un dossier dans le Dock contenant toutes vos applications Windows pour un accès facile.

### 1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

### 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Applications.

### 3 Sélectionnez Partager les programmes Windows avec Mac.

## Ajouter un dossier Programmes Windows dans le Dock

### 1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

### 2 Cliquez sur Options puis sur Programmes.

### 3 Assurez-vous que l'option Partager les programmes Windows avec Mac est cochée et sélectionnez Afficher le dossier Programmes Windows dans le Dock.

## Configurer l'animation des icônes du Dock pour les notifications

Lorsqu'un programme Windows clignote dans la barre des tâches pour vous informer d'un événement, par exemple, d'un message dans Skype ou d'une notification dans Microsoft Outlook, par défaut l'icône est animée dans le Dock de macOS jusqu'à ce que vous ouvriez le programme.

Afin d'activer ou de désactiver l'animation des icônes Windows pour les notifications, vous pouvez utiliser la méthode indiquée ci-dessous.

### 1 Suivez l'une de ces procédures :

Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.

Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

### 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Applications.

### 3 Activez ou désactivez l'option Animation des icônes du Dock pour alerter l'utilisateur.

**Remarque :** l'animation des icônes est également disponible dans Windows avec les Outils Parallels installés si l'option Partager les programmes Windows avec Mac est sélectionnée dans le volet Applications.

## Forcer les applications Windows à quitter

Si l'application de l'OS invité Windows en cours d'exécution ne répond pas et est gelée, vous pouvez facilement forcer à la quitter comme vous le feriez avec toute application macOS. Pour forcer la fermeture d'une application Windows, suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'application Windows disponible dans le Dock, appuyez sur Option (Alt), et choisissez Forcer à quitter.
- Appuyez sur Option+Commande+Échap (Alt+Commande+Échap), sélectionnez le nom de l'application Windows que vous voulez quitter et cliquez sur Forcer à quitter.

**Remarque** : pour que vous puissiez forcer la fermeture des applications du système d'exploitation invité Windows, les Outils Parallels doivent être installés.

## Configurer les fichiers à ouvrir dans l'application de votre choix

Vous pouvez configurer les fichiers d'un type particulier que vous ouvrez à partir du Finder de macOS pour qu'ils s'ouvrent dans l'application Windows de votre choix. Par exemple, vous pouvez indiquer que les fichiers dont l'extension est `.txt` s'ouvrent toujours avec le Bloc-Notes de Windows.

Vous pouvez également configurer les fichiers ouverts à partir de Windows pour qu'ils s'ouvrent toujours dans l'application macOS de votre choix.

**Remarque** : cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

## Configurer les fichiers Windows d'un type particulier pour qu'ils s'ouvrent dans une application Windows

Pour ouvrir une fois un fichier macOS avec une application Windows :

- 1 cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur le bouton Ctrl sur le fichier dans le Finder et choisissez Ouvrir avec à partir du menu de raccourcis.
- 2 Sélectionnez une application Windows.

Si vous ne voyez pas l'application souhaitée, cliquez sur Autre et choisissez une application Windows à partir de `/nom d'utilisateur/Applications (Parallels)/Windows Applications`.

Vous pouvez également ouvrir un fichier macOS dans une application Windows en le faisant glisser vers l'icône de l'application dans le Dock.

Pour configurer les fichiers d'un type particulier afin qu'ils s'ouvrent toujours dans une application Windows :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur le bouton Ctrl et choisissez Obtenir des infos à partir du menu de raccourcis.
- 2 Cliquez sur le triangle à côté de l'option Ouvrir avec pour étendre la section.
- 3 Choisissez une application Windows à partir du menu pop-up.

Si vous ne voyez pas l'application souhaitée, sélectionnez Autre et choisissez une application Windows à partir de `/nom d'utilisateur/Applications (Parallels)/Windows Applications`.

- 4 Cliquez sur Changer tout.

À partir de là, le fait de double-cliquer sur un fichier de ce type (`.txt` dans l'exemple ci-dessus) dans le Finder de macOS ouvre le fichier dans l'application Windows. Si Windows est arrêté, suspendu ou mis en pause, double-cliquer sur le fichier démarre ou réactive Windows en mode Coherence. Lorsque Windows démarre, le fichier s'ouvre dans l'application Windows.

### Configurer les fichiers Windows d'un type particulier pour qu'ils s'ouvrent dans une application macOS

Pour ouvrir un fichier Windows avec une application macOS uniquement cette fois :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris ou cliquez sur le bouton Ctrl sur le fichier dans Windows et choisissez Ouvrir avec à partir du menu de raccourcis et choisissez une application.

Pour configurer tous les fichiers d'un type particulier pour qu'ils s'ouvrent dans une application macOS :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris ou faites Ctrl+clic sur le fichier dans Windows et choisissez Ouvrir avec à partir du menu de raccourcis et cliquez sur Choisir l'application par défaut.
2. Sélectionnez une application, choisissez Toujours utiliser l'application sélectionnée pour ouvrir ce type de fichier, et cliquez sur OK.

**Remarque :** pour configurer l'ouverture de fichiers dans l'application de votre choix, vous devez installer les Outils Parallels. Dans la plupart des cas, les Outils Parallels sont installés par défaut. De plus, l'option Isoler Mac de Windows (p. 98) doit être désactivée et le partage des applications Windows (p. 54) doit être activé.

## Configurer des liens Internet ou des e-mails afin qu'ils s'ouvrent toujours dans macOS ou Windows

Le fait de cliquer sur un lien dans Windows ouvre l'application Windows par défaut pour ce type de lien. De la même manière, le fait de cliquer sur un lien dans macOS ouvre l'application macOS par défaut. Cette même logique s'applique aux e-mails : lorsque vous ouvrez un e-mail dans Windows, il s'ouvre dans le client de messagerie Windows par défaut et lorsque vous ouvrez un e-mail dans macOS, il s'ouvre dans l'application de messagerie macOS par défaut.

Vous pouvez configurer des liens et des e-mails afin qu'ils s'ouvrent toujours dans macOS ou dans Windows, où que vous soyez lorsque vous cliquez dessus pour les sélectionner.


**Remarque** : pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, les Outils Parallels doivent être installés. Dans la plupart des cas, les Outils Parallels sont installés par défaut.

## Configurer les liens Internet à toujours ouvrir dans macOS ou Windows

Pour configurer tous les liens sur lesquels vous cliquez dans macOS afin qu'ils s'ouvrent toujours dans Windows, procédez comme suit :

- 1 Dans macOS, ouvrez les Préférences système > Général.

2 Dans le menu Navigateur Web par défaut, sélectionnez un navigateur Windows.




Désormais, lorsque vous cliquez sur un lien dans macOS, il s'ouvre dans le navigateur Windows sélectionné.

Pour configurer tous les liens sur lesquels vous cliquez dans Windows afin qu'ils s'ouvrent toujours dans macOS, procédez comme suit :

1 Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer > Paramètres > Applications > Applications par défaut.



- 2 Cliquez sur un navigateur dans la section Navigateur Web, puis sélectionnez un navigateur macOS.




Désormais, lorsque vous cliquez sur un lien dans Windows, il s'ouvre dans le navigateur macOS sélectionné.

### Configurer les e-mails afin qu'ils s'ouvrent toujours dans macOS ou Windows

Pour configurer tous les e-mails sur lesquels vous cliquez dans macOS afin qu'ils s'ouvrent toujours dans Windows, procédez comme suit :

- 1 Dans macOS, ouvrez l'application Mail, puis sélectionnez Préférences > Général.

- 2 Dans le menu Lecteur d'e-mails par défaut, sélectionnez une application de messagerie Windows.




Désormais, lorsque vous double-cliquez sur un e-mail dans macOS, il s'ouvre dans l'application de messagerie Windows sélectionnée.

Pour configurer tous les e-mails sur lesquels vous cliquez dans Windows afin qu'ils s'ouvrent toujours dans macOS, procédez comme suit :

- 1 Dans Windows, cliquez sur le bouton Démarrer > Paramètres > Applications > Applications par défaut.


- 2 Cliquez sur une application de messagerie dans la section E-mail et sélectionnez une application de messagerie macOS.



Désormais, lorsque vous double-cliquez sur un e-mail dans Windows, il s'ouvre dans l'application de messagerie macOS sélectionnée.

## Ouvrir la page actuelle Safari dans Internet Explorer

Certaines pages Web fonctionnent mieux lorsqu'elles sont affichées dans Windows Internet Explorer. Si vous naviguez dans macOS à l'aide de Safari, vous pouvez rapidement ouvrir la page en cours dans Internet Explorer en procédant comme suit :

- 1 Tout d'abord, vous devez activer le plug-in Ouvrir dans Internet Explorer. Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Web et messagerie.
- 3 Cliquez sur Activer le plug-in.
- 4 Une fois le plug-in activé, cliquez sur le bouton Ouvrir dans IE  dans la barre d'outils Safari.

Si Windows n'est pas déjà ouvert, il démarre et la page s'ouvre dans Internet Explorer.

## Envoyer des fichiers macOS à l'aide de l'application de messagerie de Windows

Si vous utilisez souvent l'application de messagerie Windows pour envoyer des e-mails, vous pouvez joindre facilement des fichiers macOS à vos messages. Suivez l'une de ces procédures :

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible pour Windows XP et les versions ultérieures lorsque les Outils Parallels sont installés (p. 144).

- 1 Supposons que vous avez décidé d'envoyer votre photo à votre mère. Cliquez avec le bouton droit sur la photo dans macOS, pointez vers Partager > Plus. La section Extensions des Préférences système de macOS s'ouvre.
- 2 Faites défiler la liste des extensions et sélectionnez Envoyer avec une application de messagerie Windows (cette opération n'est à effectuer qu'une seule fois).
- 3 Cliquez de nouveau avec le bouton droit sur la photo et sélectionnez Partager > Envoyer avec une application de messagerie Windows. L'application de messagerie par défaut s'ouvre dans Windows et un nouveau message est créé. La photo que vous avez sélectionnée est jointe au message. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'adresse e-mail du destinataire et l'objet de l'e-mail.

## Partager les volumes et les périphériques de stockage externes

Lorsque vous connectez un périphérique de stockage externe, tel qu'un lecteur USB, à votre Mac, vous pouvez accéder aux contenus à partir des applications macOS.

Vous pouvez configurer Parallels Desktop pour qu'il monte automatiquement les volumes et périphériques de stockage dans Windows. De cette manière, vous pouvez accéder aux contenus de macOS et de Windows.

Les éléments suivants peuvent être montés dans Windows :

- Périphériques amovibles. Les périphériques de stockage externes, tels que les lecteurs flash USB et les disques durs USB.
- Lecteurs CD/DVD. Lecteurs CD et DVD ou images CD/DVD (les fichiers se finissent le plus souvent par `.dmg`, `.iso` et `.img`).
- Dossiers réseau. Dossiers partagés via le réseau.

Pour que ces éléments soient automatiquement montés dans Windows, procédez comme suit :

- 1 Démarrez Windows. (p. 25)
- 2 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**3** Cliquez sur Options et sélectionnez Partage > Partage Mac.

**4** Sélectionnez Mapper les volumes de Mac dans Windows.

Lorsque vous connectez un volume ou périphérique de stockage, il est monté en tant que lecteur réseau. Par exemple, un lecteur flash USB connecté à votre Mac sera accessible à partir du dossier `/Volumes` dans macOS et `Poste de travail/Ordinateur` dans Windows.

**Remarque :** les droits d'accès au périphérique monté à partir de Windows sont identiques aux paramètres des droits pour le périphérique dans macOS. Par exemple, si vous lisez à partir d'un lecteur flash USB et écrivez dans ce dernier dans macOS, vous pouvez également lire à partir de Windows et écrire dedans. Une exception : macOS ne peut pas écrire dans les volumes NTFS, quels que soient les permissions ou droits.

## Partager les disques externes et réseau Windows avec Mac

Lorsque vous connectez un disque NTFS externe à Windows ou lorsque vous vous connectez à un disque réseau dans Windows, vous pouvez rendre ces disques accessibles dans macOS.

Suivez l'une de ces procédures :

**1** Démarrez Windows. (p. 25)

**2** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**3** Cliquez sur Options et sélectionnez Partage > Partage Windows.

**4** Sélectionnez Partager les disques réseau Windows avec Mac et Partager les disques connectés Windows avec Mac.

Lorsque vous vous connectez à un disque réseau dans Windows ou lorsque vous connectez un disque NTFS à Windows, ces disques deviennent accessibles dans macOS. Pour y accéder, allez dans la section Finder volet > Partagé et cliquez sur le nom de la machine virtuelle.

## Utiliser une image disque avec lecteur DVD virtuel

Lorsque vous travaillez sous Windows, vous pouvez sélectionner une image disque à utiliser avec le lecteur DVD virtuel Windows, comme s'il s'agissait d'un disque réel. Procédez comme suit :

- 1 Dans l'Explorateur Windows, cliquez sur Ordinateur ou sur Ce PC. Ensuite, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du DVD et choisissez Sélectionner l'image disque.
- 2 Localisez l'image disque que vous voulez utiliser et cliquez sur Ouvrir.

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Windows lorsque les Outils Parallels sont installés.

## Ajouter des disques Windows au Finder

Si vous utilisez Windows souvent, vous pouvez ajouter des disques Windows au Finder afin que les fichiers Windows soient toujours disponibles.

Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Tout d'abord, vérifiez que les disques Windows sont partagés avec macOS. Suivez l'une de ces procédures :


- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

Cliquez ensuite sur Options et sélectionnez Partage > Partage Windows.

Vérifiez que l'option Accéder aux dossiers Windows à partir de Mac est sélectionnée. Si vous souhaitez également partager Windows OneDrive, sélectionnez Partager OneDrive avec le Mac.


- 2 À l'étape suivante, vous devez autoriser le montage des disques Windows sur le bureau macOS. Dans le Finder, choisissez Finder > Préférences, puis sélectionnez Serveurs connectés.
- 3 Vous devez maintenant monter les disques Windows sur le bureau macOS. Dans le Finder, cliquez sur votre machine virtuelle ; elle doit être disponible dans la section Partagé. La machine virtuelle doit être en cours d'exécution.

**Remarque** : dans macOS 10.14 Mojave ou les versions ultérieures, vous trouverez votre machine virtuelle dans la section Réseau.



Ensuite, double-cliquez sur l'un des disques Windows. Le disque est monté et s'affiche sur le bureau.

- 4 Faites glisser le disque depuis le bureau jusqu'à la section Favoris du Finder.



Ce disque Windows est désormais disponible en permanence dans le Finder. Vous pouvez l'utiliser pour accéder aux fichiers Windows.

**Remarque** : pour que vous puissiez le disque, Windows doit être en cours d'exécution.

## Souris, trackpad et clavier

Parallels Desktop vous permet de configurer votre souris ou trackpad et votre clavier pour les faire fonctionner comme vous le souhaitez.

Vous pouvez également utiliser les gestes du trackpad pour contrôler les applications Windows comme vous le feriez avec les applications macOS.

Poursuivez votre lecture pour savoir comment personnaliser le fonctionnement de votre souris, trackpad et clavier avec les applications Windows.

### Configurer votre souris ou trackpad pour obtenir un clic droit ou du milieu

Plusieurs tâches dans Windows telles que l'apparition des menus de raccourcis sont accomplies par un clic droit.

Par défaut, Parallels Desktop est configuré pour reproduire un clic droit lorsque vous appuyez sur Maj+Ctrl et cliquez sur la souris. Vous pouvez changer le raccourci clavier qui déclenche un clic droit.

Vous pouvez également configurer votre trackpad et, le cas échéant, la souris Apple Magic Mouse, afin d'autoriser le clic droit.

La plupart des autres souris sont préconfigurées pour le clic droit.

Configurer le trackpad pour obtenir le clic droit

- 1 Choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Trackpad.
- 2 Sélectionnez Tape secondaire.

Maintenant, vous pouvez taper sur le trackpad avec deux doigts pour imiter un clic droit.

Configurer une Apple Mighty Mouse pour obtenir un clic droit

- 1 Choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Souris ou Clavier et souris.
- 2 Choisissez Clic secondaire à partir du menu vers la droite de la souris.

Maintenant, vous pouvez appuyer sur le côté droit de la souris pour effectuer un clic droit.



Configurer une Apple Magic Mouse pour obtenir un clic droit


- 1 Choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Souris ou Clavier et souris.
- 2 Sélectionnez Clic secondaire.

Maintenant, vous pouvez appuyer sur le côté droit de la souris pour effectuer un clic droit.

Configurer le raccourci clavier qui déclenche un clic droit ou un clic du milieu

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.
- 2 Cliquez sur Raccourcis.
- 3 Si nécessaire, cliquez sur l'icône de verrouillage et entrez un mot de passe administrateur.

### 4 Sélectionnez Raccourcis de la souris dans le volet.



### 5

### 6 Sélectionnez Clic secondaire (pour le clic droit) ou Clic du milieu.

### 7 Cliquez dans le champ texte correspondant et appuyez sur la touche ou le raccourci clavier que vous voulez utiliser avec un clic de souris pour déclencher un clic droit ou un clic du milieu.

Vous pouvez utiliser toute combinaison des touches Ctrl, Option (Alt), Maj, et Commande.

## Utiliser les raccourcis clavier

macOS et Windows offrent de nombreux raccourcis clavier. Par exemple, dans macOS, vous pouvez maintenir la touche Commande enfoncée et appuyer sur la touche Q (Commande-Q) pour quitter l'application en cours.

Pour saisir un raccourci clavier, appuyez simplement sur la combinaison de touches sur votre clavier.

Vous pouvez également saisir le raccourci clavier en procédant comme suit :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, puis sur Périphériques > Clavier et choisissez une combinaison de touches.
- Sélectionnez Périphériques > Clavier et choisissez une combinaison de touches.

Ces méthodes sont plus pratiques pour utiliser les raccourcis clavier qui comportent des touches non disponibles sur un clavier Mac, comme Alt+ImpEc.

**Remarque** : pour utiliser les touches F1 à F12 sur un clavier de MacBook, appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur une touche F.

## Personnaliser les raccourcis clavier


Par défaut, Parallels Desktop mappe les raccourcis clavier communs de macOS aux raccourcis clavier Windows équivalents. Prenons un exemple : si vous êtes habitué à appuyer sur Commande-C pour copier le texte dans macOS, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'équivalent Windows, à savoir Ctrl-C.

Vous pouvez également utiliser et personnaliser les raccourcis clavier pour switcher entre les modes d'affichage Coherence, Plein écran et Fenêtre ainsi que pour afficher et masquer Parallels Desktop.

### Personnaliser les raccourcis clavier


- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.
- 2 Cliquez sur Raccourcis.
- 3 Sélectionnez Windows à partir de la liste des Machines virtuelles dans le volet.


Ou si vous utilisez un autre système d'exploitation avec Parallels Desktop et si vous voulez personnaliser les raccourcis clavier pour lui, sélectionnez-le dans le volet.





Si vous utilisez un programme Windows, appuyer sur un raccourci clavier dans la colonne De ci-dessus tout en utilisant Windows déclenche le raccourci clavier dans la colonne A.

- 4 Si l'icône de verrouillage est verrouillée, cliquez dessus et entrez un mot de passe administrateur.
- 5 Suivez l'une de ces procédures :

- Pour modifier une combinaison de touches existante, double-cliquez sur la combinaison de touches ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier . Cliquez sur les touches de modification pour les sélectionner ou les désélectionner. Si vous le souhaitez, changez le caractère dans le champ texte.



- Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer .
- Pour ajouter un nouveau raccourci clavier, cliquez sur le bouton Ajouter .

Si vous utilisez plusieurs systèmes d'exploitation avec Parallels Desktop, vous pouvez créer des profils clavier pour chaque système d'exploitation (p. 141).

**Remarque :** 1. Certains raccourcis clavier ne peuvent pas être modifiés ou supprimés.

2. Certains raccourcis Mac n'ont pas de raccourcis similaires dans Windows, par exemple, vous pouvez utiliser la touche F11 ou la combinaison Fn+F11 pour voir votre Bureau macOS avec Exposé, mais dans Windows, il n'y a aucune touche ou combinaison de touches qui vous permettent d'exécuter la même action, car il n'y a aucune fonction Exposé dans Windows.

## Activer ou désactiver les raccourcis système de macOS

Dans macOS, les touches de fonction sur votre clavier (F1, F2, F3, etc.) contrôlent les fonctions telles que l'activation du Dashboard et de Mission Control, l'adaptation de la luminosité de l'écran et le contrôle du volume. Par défaut, lorsqu'une application Windows est active, les touches de fonction et autres combinaisons de touches du système Mac (comme appuyer sur Cmd+Tab pour basculer entre les applications ouvertes) continuent d'activer les fonctions de macOS.

Pour configurer si les touches de fonction et les raccourcis système macOS activent les fonctions dans macOS ou Windows :

- 1 Cliquez sur Raccourcis système macOS dans le volet.
- 2 Choisissez l'une des options suivantes à partir du menu Envoyer les raccourcis système macOS :

- **Toujours.** Lorsque Windows ou ses programmes Windows sont actifs, les touches de fonction et les autres raccourcis système déclenchent toujours les fonctions dans Windows.
- **Jamais.** Les touches de fonction et les autres raccourcis système déclenchent toujours les fonctions dans macOS.
- **Auto.** Si vous utilisez Windows, les raccourcis système qui ne fonctionnent pas dans Windows (par exemple, bouton Ctrl-Flèche vers le haut pour afficher Mission Control) déclenchent les fonctions sous macOS. Si vous utilisez macOS en tant que système d'exploitation client et si un système d'exploitation client ou son application est active, les raccourcis système qui sont uniquement propres à macOS déclenchent les fonctions correspondantes dans la version cliente de macOS.

### Personnaliser le menu clavier

En mode Fenêtre, vous pouvez saisir les combinaisons de touches en choisissant Périphériques > Clavier, puis la combinaison de touches. Pour personnaliser les combinaisons de touches disponibles, vous pouvez utiliser l'une des méthodes indiquées ci-après.



**1** Suivez l'une de ces procédures :


- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Parallels Desktop > Préférences.

**2** Cliquez sur Raccourci > Menu Clavier.

**3** Si l'icône de verrouillage est verrouillée, cliquez dessus et entrez un mot de passe administrateur.

**4** Suivez l'une de ces procédures :

- Pour ajouter un nouveau raccourci clavier, cliquez sur le bouton Ajouter .
- Pour supprimer une combinaison de touches du menu Clavier, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer .

- Pour modifier une combinaison de touches existante, double-cliquez sur la combinaison de touches ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier . Cliquez sur les touches de modification pour les sélectionner ou les désélectionner. Si vous le souhaitez, changez le caractère dans le champ texte.





## Créer de nouveaux raccourcis clavier

Vous pouvez appuyer sur certaines combinaisons de touches, appelées raccourcis clavier, pour déclencher rapidement diverses actions dans Parallels Desktop. Par exemple, vous pouvez appuyer sur Cmd-Ctrl-F (Commande-Contrôle-F) pour switcher Windows en mode Plein écran. Vous pouvez utiliser des raccourcis clavier existants (vous pouvez les voir dans Parallels Desktop > Préférences > Raccourcis > Raccourcis de l'app.), et vous pouvez également créer les vôtres.

Pour créer un nouveau raccourci clavier :

- 1 Notez le nom de la commande pour laquelle vous voulez un raccourci comme elle apparaît dans le menu de Parallels Desktop. Par exemple, si vous voulez créer un nouveau raccourci pour basculer en mode Plein écran, vous constaterez en ouvrant le menu Affichage de Parallels Desktop que le nom de l'élément du menu est Entrer en mode Plein écran :



- 2 Dans macOS, choisissez le menu Apple > Préférences système.
- 3 Dans Préférences système, cliquez sur Clavier, puis sur Raccourcis clavier.
- 4 Sélectionnez Raccourcis de l'application dans la barre latérale et cliquez sur le bouton Ajouter .

- 5 Si vous voulez qu'un nouveau raccourci ne fonctionne que pour Parallels Desktop, choisissez Parallels Desktop à partir du menu Application. Si vous conservez l'option Toutes les applications sélectionnée, le raccourci fonctionnera pour toutes les applications portant le même nom de commande et qui sont actives.
- 6 Entrez le nom de l'élément du nom à partir de l'étape 1.


**Important :** vous devez entrer le nom de commande exactement tel qu'il apparaît dans le menu Parallels Desktop sinon votre commande ne fonctionnera pas.

- 7 Dans le champ Raccourci clavier, appuyez sur la combinaison des touches que vous souhaitez pour déclencher l'action.

**Remarque :** vous devez créer des raccourcis séparés pour les commandes qui changent dans le menu en fonction de l'état de Parallels Desktop, comme Entrer en mode Plein écran et Quitter le mode Plein écran.

## Voir et changer la langue de saisie Windows dans macOS

Lorsque vous utilisez Windows ou des applications Windows, Parallels Desktop indique la langue de saisie configurée dans Windows dans la barre de menus de macOS. Elle vous sera utile lorsque vous travaillerez sous Windows en mode Coherence (p. 36) lorsque le bureau de l'OS invité est masqué.



Dès que vous passez au Mac, la langue de saisie dans la barre de menus de macOS change et adopte la langue configurée avant que vous commenciez à utiliser Windows.

Pour que cette fonctionnalité soit opérationnelle, les Outils Parallels (p. 147) doivent être installés et les mêmes langues de saisie doivent être disponibles dans Windows et macOS. Pour savoir comment ajouter les langues de saisie, veuillez vous reporter aux ressources d'aide pour ces systèmes d'exploitation.


### Changer la langue de saisie de Windows à partir de la barre de menus de macOS

Pour changer la langue de saisie de Windows à partir de la barre de menus de macOS :

- 1 Cliquez sur Windows ou sur votre application Windows pour les rendre actifs.



- 2 Choisissez la langue dont vous avez besoin dans le menu Saisie disponible dans la barre de menus de macOS.



**Remarque :** la langue que vous sélectionnez dans le menu Saisie doit également être disponible dans Windows. Pour savoir comment ajouter une langue dans la liste des méthodes de saisie dans Windows, reportez-vous aux ressources d'aide Windows.

Si le menu Saisie n'est pas disponible dans la barre de menus de macOS, vous pouvez le configurer pour qu'il s'affiche en procédant comme suit :

- 1 Dans macOS, choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Langue et texte.
- 2 Cliquez sur Méthodes de saisie.
- 3 Sélectionnez la langue ou les langues que vous voulez utiliser à partir du volet.
- 4 Sélectionnez Afficher le menu Saisie dans la barre des menus.

## Paramètres du clavier et de la souris


Avec les paramètres Souris & Clavier, vous pouvez :

- Optimiser le comportement du pointeur de la souris pour les jeux
- Définir si le pointeur de la souris doit être bloqué sur les bordures des fenêtres en mode Fenêtre (p. 39)
- Optimiser les touches de modification pour les jeux

Pour accéder aux paramètres Souris et clavier :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Matériel et sélectionnez Souris et clavier dans la barre latérale.



## Souris

Si vous jouez à des jeux dans une machine virtuelle, le menu Souris vous permet de définir comment utiliser la souris :

- Détecter automatiquement pour les jeux. Il s'agit du paramètre recommandé par défaut. Si vous travaillez avec une application du système d'exploitation client, la souris se déplace librement entre le système d'exploitation client et macOS. Toutefois, lorsque vous lancez un jeu, SmartMouse détecte automatiquement l'entrée de la souris dans la machine virtuelle afin que vous ne puissiez pas déplacer par erreur la souris dans macOS. La souris est automatiquement libérée lorsque vous quittez le jeu.
- Optimiser pour les jeux. Si vous déplacez par erreur votre souris vers macOS lorsque vous jouez à un jeu, sélectionnez cette option pour vous assurer que la souris fonctionne uniquement dans la machine virtuelle.

- Ne pas optimiser pour les jeux. Dans de rares cas, SmartMouse peut détecter une application comme un jeu et la souris commence à fonctionner de manière incorrecte avec l'application. Si vous rencontrez ce problème, choisissez Ne pas optimiser pour les jeux.

### Optimisation des touches de modification

Sélectionnez l'option Optimiser pour les jeux à partir du menu Clavier si vous utilisez activement les touches de modification Option (Alt), Ctrl, Maj dans les jeux d'action. Si vous choisissez cette option, les signaux issus de ces touches seront traités plus rapidement.

**Remarque :** nous vous recommandons de ne pas utiliser l'option Optimiser pour les jeux lorsque vous n'utilisez pas de jeu.

### Le pointeur de la souris reste bloqué au niveau des bordures

Lorsque vous utilisez une machine virtuelle en mode d'affichage Fenêtre (p. 39), vous aurez souvent besoin de déplacer le pointeur de la souris au niveau des bordures de la fenêtre de la machine virtuelle pour voir différents éléments du système d'exploitation client, par exemple, pour afficher le menu Démarrer dans Windows 8, la barre de tâches masquée dans Windows XP ou la barre de menus de macOS lorsque l'une des applications de macOS invitée fonctionne en mode Plein écran.

L'option Le curseur reste bloqué au niveau des bordures permet de mettre en pause le pointeur de la souris au niveau des bordures de la fenêtre de la machine virtuelle et vous ne déplacerez pas la souris par erreur en-dehors de la fenêtre de la machine virtuelle. Pour dépasser la bordure, il suffit de déplacer rapidement la souris.

## Connecter des périphériques externes

Parallels Desktop vous permet d'utiliser des périphériques USB, Thunderbolt et FireWire avec Windows.


Beaucoup de périphériques externes, tels que les souris et les imprimantes, sont disponibles par défaut pour Windows et macOS lorsque vous les connectez à votre Mac.

Certains périphériques externes tels qu'un iPhone Apple peuvent être utilisés soit avec les applications macOS, soit avec les applications Windows, mais pas avec les deux simultanément. Lorsque vous connectez un tel périphérique, vous pouvez choisir si vous voulez l'utiliser avec macOS ou Windows.

Pour connecter un périphérique externe :

- 1 connectez le périphérique à votre Mac.

- 2** Si Windows est en cours d'exécution et si le périphérique ne peut pas être utilisé simultanément avec Windows et macOS, vous êtes invité à choisir celui que vous voulez utiliser. Si vous souhaitez que Parallels Desktop mémorise votre choix, cochez la case correspondante. Pour utiliser le périphérique avec les applications macOS, cliquez sur l'icône Mac. Pour l'utiliser avec les applications Windows, cliquez sur l'écran Windows.



**Important :** pour pouvoir utiliser un périphérique USB avec les applications Windows, vous devez peut-être installer les pilotes Windows de ce périphérique. En général, vous pouvez télécharger les pilotes à partir du site Web du fabricant.


Vous pouvez également configurer les événements qui se produisent à la connexion d'un nouveau périphérique externe et définir les périphériques externes particuliers qui doivent être utilisés soit avec macOS soit avec Windows (p. 84).

Si un appareil USB est déjà connecté au Mac, vous pouvez le connecter à Windows en procédant comme suit :

- Si Windows s'exécute en mode Plein écran ou Fenêtre, placez le pointeur de la souris sur la partie supérieure de l'écran, cliquez sur Périphériques > USB et Bluetooth, puis sélectionnez l'appareil à connecter.



- Si Windows est en mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, choisissez Périphériques > USB et Bluetooth, puis sélectionnez le périphérique que vous souhaitez connecter.



**Remarque** : si l'appareil que vous essayez de connecter est utilisé par une application macOS, vous recevez un avertissement. Dans ce cas, vous devez d'abord quitter cette application, puis essayer de reconnecter l'appareil.

### Connecter un lecteur Common Access Card

Un lecteur CAC (Common Access Card) peut fonctionner simultanément dans macOS et Windows.

- 1 Connectez le lecteur CAC à votre Mac.
- 2 Lorsque vous êtes invité à choisir Windows ou Mac, cliquez sur l'écran Windows. Le lecteur CAC est alors disponible sur Windows et macOS.


### Adapter les paramètres des périphériques

Dans l'onglet Périphériques des Préférences Parallels Desktop, vous pouvez :

- Configurer ce qui se passe lorsque vous connectez un nouveau périphérique USB, Thunderbolt ou FireWire à votre Mac.
- Configurer un périphérique externe particulier qui doit être utilisé soit avec macOS soit avec Windows.



- Choisir de monter des lecteurs NTFS externes connectés à Windows sur le Mac.



Comment accéder aux paramètres des périphériques ?

1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.

2 Cliquez sur Périphériques.

Configurer ce qui se passe lorsque vous connectez un nouveau périphérique externe à votre Mac

Choisissez l'une des options suivantes :

- Le connecter à mon Mac. Les nouveaux périphériques externes sont automatiquement disponibles et peuvent être utilisés avec les applications macOS.

- Le connecter à une machine virtuelle active. Les nouveaux périphériques externes sont automatiquement disponibles et peuvent être utilisés avec les applications Windows. Si Windows ne fonctionne pas, le périphérique externe est connecté à macOS.
- Demander la marche à suivre : chaque fois que vous voulez connecter un périphérique externe, vous êtes invité à choisir si vous voulez connecter le périphérique à Windows ou au Mac.

### Configurer un périphérique externe particulier qui doit être utilisé soit avec macOS soit avec Windows

Si vous savez que vous voulez toujours connecter un périphérique externe en particulier soit à macOS soit à Windows, vous pouvez le configurer pour que ce soit le cas en suivant les instructions ci-dessous. Le périphérique doit déjà avoir été connecté à votre Mac au moins une fois.

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) en bas de la fenêtre.
- 2 Sélectionnez le périphérique à partir de la liste.
- 3 Double-cliquez sur le mot (soit Ordinateur soit une version de Windows) dans la colonne Connecter à. Le mot devient un menu déroulant.
- 4 Suivez l'une de ces procédures :
  - Pour configurer le périphérique afin qu'il soit toujours disponible dans les applications de macOS, choisissez Ordinateur à partir du menu.
  - Pour configurer le périphérique afin qu'il soit toujours disponible dans les applications Windows, choisissez Windows à partir du menu.

Pour supprimer une affectation existante afin que le périphérique ne se connecte plus automatiquement à macOS ou à Windows, sélectionnez le périphérique dans la colonne Périphérique externe et cliquez sur le bouton Supprimer (-).

Important : Pour pouvoir utiliser un périphérique externe avec les applications Windows, il se peut que vous deviez installer les pilotes Windows pour ce périphérique. En général, vous pouvez télécharger les pilotes à partir du site Web du fabricant.

## Connecter les périphériques Bluetooth

Parallels Desktop vous permet de connecter des périphériques Bluetooth directement à Windows.

**Remarque** : cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

**Remarque** : si vous souhaitez utiliser une manette de jeu dans Windows, vous n'avez pas besoin de la connecter à Windows par Bluetooth. Dans Parallels Desktop 18 et les versions ultérieures, les manettes connectées au Mac par Bluetooth sont partagées automatiquement avec Windows et Linux. Il vous suffit de connecter une manette à votre Mac, de basculer vers Windows ou Linux, et vous pouvez commencer à jouer. Requiert un Mac avec macOS 11 ou une version ultérieure.

Avant de connecter un périphérique Bluetooth, Bluetooth doit être activé.

Pour activer Bluetooth :

- 1 Si Bluetooth est désactivé du côté de macOS, activez-le. Choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Bluetooth. Puis sélectionnez Activé.
- 2 Dans Parallels Desktop, démarrez Windows (p. 25) s'il n'est pas déjà démarré.
- 3 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 4 Cliquez sur Matériel et cliquez sur USB & Bluetooth dans le volet.
- 5 Sélectionnez Périphériques Bluetooth.

Une fois que vous avez activé Bluetooth, vous pouvez associer les périphériques Bluetooth avec votre ordinateur et ils fonctionneront avec Windows et macOS. Pour en savoir plus sur l'association d'un périphérique Bluetooth avec votre ordinateur, reportez-vous à la documentation qui accompagne le périphérique.

Dans Windows 7 ou les versions ultérieures, vous pouvez envoyer un fichier à un appareil Bluetooth associé et en mesure de recevoir des fichiers en cliquant avec le bouton droit sur le fichier et en choisissant Envoyer vers > Bluetooth.

Outre Windows, vous pouvez connecter les périphériques Bluetooth à tout système d'exploitation invité (Linux ou macOS) qui prend en charge les adaptateurs USB Bluetooth.

## Imprimer à partir de Windows

Par défaut, Windows est configuré pour utiliser la même imprimante que vous utilisez avec macOS. Imprimez simplement à partir d'une application Windows comme vous le feriez normalement.

Remarque : en raison des modifications mises en œuvre dans macOS Sonoma 14, la fonctionnalité d'impression de Parallels Desktop 19 sur les Mac Sonoma hôtes subira également des modifications qui seront mentionnées dans le présent guide après la publication officielle de Sonoma.

Vous pouvez également configurer Windows pour utiliser une imprimante différente. Différentes méthodes sont disponibles pour imprimer dans Windows :

- partager toutes les imprimantes connectées à votre Mac ;
- vous connecter à une imprimante réseau ;
- connecter une imprimante USB directement à Windows.

## Partager une imprimante connectée à votre Mac

Vous pouvez utiliser toute imprimante connectée à votre Mac avec les applications Windows.

**Remarque** : cette fonctionnalité est également disponible pour Linux lorsque les Outils Parallels sont installés (p. 149).

Pour imprimer un document à partir d'une application Windows :

- Ouvrez le document et imprimez-le simplement comme vous le feriez normalement (par exemple, choisissez Fichier > Imprimer).

Dans la fenêtre d'imprimante, vous pouvez choisir toute imprimante connectée à votre Mac.

### Partager les imprimantes connectées à votre Mac

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**2** Cliquez sur Matériel et sélectionnez Imprimer.

**Remarque** : le volet Imprimer est disponible pour Windows 2000 et les versions ultérieures de Windows.

**3** Sélectionnez Partager les imprimantes Mac avec Windows.

### Configurer une nouvelle imprimante par défaut

Par défaut, Windows est configuré pour utiliser la même imprimante par défaut que votre Mac. Pour utiliser une imprimante par défaut pour Windows.

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**2** Cliquez sur Matériel et sélectionnez Imprimer.

**3** Désélectionnez Synchroniser l'imprimante par défaut.

Désormais, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante par défaut dans Windows de la même manière que vous le feriez normalement.

### Afficher la configuration de la page avant l'impression

Lorsque vous choisissez d'imprimer un document à partir de Windows, vous devez d'abord définir le mode d'impression. Vous devez généralement spécifier plusieurs paramètres d'impression : orientation, taille de page, impression recto ou recto verso, etc. Lorsque tous les paramètres sont définis et que vous cliquez sur Imprimer dans Windows, la fenêtre macOS avec les paramètres d'impression s'affiche également. Cet affichage par défaut vous permet de vérifier que le document sera imprimé exactement comme vous le souhaitez.

Pour imprimer les documents sans afficher cette fenêtre macOS de configuration de page :

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

**2** Cliquez sur Matériel et sélectionnez Imprimer.

**3** Désélectionnez Afficher les options de configuration de page avant d'imprimer.

### Ajouter une imprimante dans Linux

La procédure d'ajout d'une imprimante dans un système d'exploitation invité dépend de la distribution Linux. Dans cet exemple, nous décrivons comment ajouter une imprimante dans une machine virtuelle exécutant RHEL 5.4 Server. Cependant, vous pouvez utiliser ces lignes directrices comme instructions générales sur la procédure à suivre pour ajouter une imprimante réseau dans une machine virtuelle Linux :

- 1 Démarrez la machine virtuelle Linux et ouvrez une session lorsque le système d'exploitation invité démarre.

**Remarque :** vous devez vous connecter en tant que root pour acquérir les privilèges root après avoir réussi à vous connecter. Si vous ne le faites pas, vous devrez entrer le mot de passe root lorsque vous lancerez l'outil d'administration `system-config-printer` dans l'étape suivante.

- 2 Démarrez l'outil d'administration `system-config-printer` en suivant l'une de ces procédures :

- Cliquez sur Système > Administration > Impression ;
- Démarrez Terminal et entrez la commande suivante :

```
system-config-printer
```

- 3 Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Nouvelle imprimante.
- 4 Dans la fenêtre suivante, vous devez taper un nom d'imprimante. Sous ce nom, l'imprimante s'affichera dans votre système d'exploitation invité Linux. Vous pouvez également entrer l'emplacement et la description de l'imprimante. Une fois prêt, cliquez sur Transférer.
- 5 Maintenant, vous devez indiquer comment votre imprimante Mac sera partagée à la machine virtuelle. Comme l'imprimante est connectée au port d'imprimante de la machine virtuelle, sélectionnez LPT #1 (ou tout autre port vers lequel l'imprimante est connectée) et cliquez sur Rediriger.
- 6 Et indiquez le fabricant et le modèle de l'imprimante. Peu importe l'imprimante dont vous disposez, choisissez le périphérique HP Color LaserJet 8500 PS ou Apple Color LW 12/660 PS. Une fois prêt, cliquez sur Transférer.
- 7 Cliquez sur Appliquer pour terminer la configuration de l'imprimante.

Maintenant, l'imprimante est configurée correctement et vous pouvez l'utiliser pour imprimer les documents à partir de votre machine virtuelle Linux.

## Configurer une imprimante réseau

Vous pouvez installer une imprimante réseau directement dans Windows.

Avant d'installer une imprimante réseau dans Windows, assurez-vous que :

- Votre Mac peut accéder à Internet.
- Windows est configuré pour fonctionner soit en mode Mise en réseau partagée (p. 106) soit en mode Mise en réseau pontée (p. 107) et peut accéder à Internet.
- Le compte utilisateur dans Windows a les droits d'accès à l'imprimante réseau.
- Vous connaissez l'adresse IP de l'imprimante.

Après, vous pouvez vous identifier dans Windows et installer une imprimante réseau.

## Dans Windows

Avant d'ajouter une imprimante réseau dans Windows, téléchargez et installez un pilote d'imprimante approprié. Pour en savoir plus sur l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la documentation du fabricant de l'imprimante.

Pour ajouter une imprimante réseau dans Windows 7 ou Windows Vista :

- 1** Ouvrez le menu Démarrer de Windows et sélectionnez Panneau de configuration.
- 2** Dans la fenêtre Panneau de configuration, sélectionnez Matériel et audio et cliquez sur Ajouter une imprimante dans la section Périphériques et imprimantes (Imprimantes dans Windows Vista). L'assistant Ajouter une imprimante s'ouvre.
- 3** Dans la première fenêtre, cliquez sur Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth.
- 4** Dans la prochaine fenêtre, cliquez sur L'imprimante que je veux n'est pas listée.
- 5** Dans la fenêtre Rechercher une imprimante par le nom ou l'adresse TCP/IP, sélectionnez Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte et cliquez sur Suivant.
- 6** Dans la fenêtre Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez Périphérique TCP/IP à partir du menu Type de périphérique.
  2. Indiquez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP.
  3. Décochez l'option Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote et l'utiliser si elle est cochée.
  4. Une fois prêt, cliquez sur Suivant.
- 7** Si vous êtes invité à indiquer d'autres infos sur le port, choisissez Standard, sélectionnez Carte réseau générique à partir de la liste et cliquez sur Suivant.
- 8** Dans la fenêtre Installer un logiciel d'imprimante, indiquez le fabricant et le modèle de l'imprimante réseau.

Si le modèle de l'imprimante requis n'est pas répertorié, cliquez sur le bouton Disque fourni, puis indiquez le chemin d'accès au fichier `.inf` situé dans le dossier dans lequel vous avez installé le pilote de votre imprimante.

Une fois prêt, cliquez sur Suivant.

- 9 Continuez par la procédure de configuration d'imprimante. Lorsque l'imprimante est ajoutée à Windows, vous pouvez l'utiliser pour imprimer les documents à partir de Windows XP.

Pour ajouter une imprimante réseau dans Windows XP :

- 1 Ouvrez le menu Démarrer de Windows et sélectionnez Panneau de configuration.
- 2 Dans la fenêtre Panneau de configuration, double-cliquez sur l'élément Imprimantes et télécopieurs.
- 3 Cliquez sur le lien Ajouter une imprimante pour ouvrir l'assistant Ajouter une imprimante.
- 4 Dans la fenêtre Bienvenue dans l'Assistant Ajouter une imprimante, cliquez sur Suivant.
- 5 Dans la fenêtre Imprimante réseau ou locale, sélectionnez Imprimante locale connectée à cet ordinateur et décochez l'option Détection et installation automatique de mon imprimante Plug and Play si elle est cochée. Une fois prêt, cliquez sur Suivant.
- 6 Dans la fenêtre Sélectionner un port d'imprimante, sélectionnez Créer un nouveau port et indiquez Port Standard TCP/IP comme étant le type de port. Une fois prêt, cliquez sur Suivant.
- 7 Dans la fenêtre Bienvenue dans l'Assistant Ajouter un Port d'imprimante TCP/IP standard, cliquez sur Suivant.
- 8 Dans la fenêtre Ajouter un port, indiquez l'adresse IP de l'imprimante réseau puis cliquez sur Suivant.
- 9 Si vous êtes invité à indiquer d'autres infos sur le port, choisissez Standard, sélectionnez Carte réseau générique à partir de la liste et cliquez sur Suivant.
- 10 Dans la fenêtre Quitter l'Assistant Ajouter un Port d'imprimante TCP/IP standard, cliquez sur Terminer.
- 11 Dans la fenêtre Installer un logiciel d'imprimante, indiquez le fabricant et le modèle de l'imprimante réseau.

Si le modèle de l'imprimante requis n'est pas répertorié, cliquez sur le bouton Disque fourni, puis indiquez le chemin d'accès au fichier `.inf` situé dans le dossier dans lequel vous avez installé le pilote de votre imprimante.

Une fois prêt, cliquez sur Suivant.

- 12 Continuez par la procédure de configuration d'imprimante. Lorsque l'imprimante est ajoutée à Windows, vous pouvez l'utiliser pour imprimer les documents à partir de Windows XP.



## Dans Linux

La procédure de configuration d'une imprimante réseau dans un système d'exploitation invité Linux ou FreeBSD dépend de l'imprimante et de la distribution Linux ou FreeBSD. Dans cet exemple, nous décrivons comment configurer une imprimante réseau dans une machine virtuelle exécutant RHEL 5.4 Server. Cependant, vous pouvez utiliser ces lignes directrices comme instructions générales sur la procédure à suivre pour configurer une imprimante réseau dans une machine virtuelle Linux ou FreeBSD.

**Remarque** : pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation CUPS.

Pour configurer une imprimante réseau :

- 1 Démarrez la machine virtuelle.
- 2 Assurez-vous que les composants suivants sont installés dans le système d'exploitation client :
  - Système d'impression UNIX commun (CUPS). Vous trouverez des instructions d'installation sur le site CUPS ;
  - Service Samba. Vous trouverez des instructions d'installation sur le site Samba ;
  - Un navigateur Web puisque nous pensons contrôler CUPS via l'interface Web.

**Remarque** : pour configurer une imprimante réseau, vous devez disposer des privilèges `root`.

- 3 Téléchargez et installez un pilote d'imprimante approprié. Pour en savoir plus sur l'installation du pilote d'imprimante, reportez-vous à la documentation du fabricant de l'imprimante.
- 4 Démarrez le système d'impression UNIX commun. Dans le terminal, tapez la commande suivante :

```
/etc./init.d/cups start
```

- 5 Démarrez un navigateur Web et tapez soit l'adresse IP de votre machine virtuelle ou `http://127.0.0.1:631`.
- 6 Cliquez sur le bouton Ajouter une imprimante.
- 7 Dans la fenêtre Ajouter une nouvelle imprimante, indiquez un nom d'imprimante. Sous ce nom, l'imprimante s'affichera dans le système d'exploitation invité. Vous pouvez également entrer l'emplacement et la description de l'imprimante. Une fois prêt, cliquez sur Transférer.
- 8 Dans la fenêtre Périphérique de <Nom de l'imprimante>, sélectionnez AppSocket/HP JetDirect et cliquez sur Continuer.

- 9 Dans la fenêtre URI du périphérique pour <Nom de l'imprimante>, indiquez l'adresse IP de l'imprimante au format suivant :

```
socket://<adresse IP de l'imprimante>
```

Une fois prêt, cliquez sur Continuer.

- 10 Dans la fenêtre Fabriqué en/Fabricant de <Nom de l'imprimante>, sélectionnez le modèle de votre imprimante et cliquez sur Continuer.
- 11 Dans la fenêtre Modèle/Pilote pour <Nom de l'imprimante>, sélectionnez le modèle de votre imprimante et cliquez sur Ajouter l'imprimante.
- 12 Entrez le mot de passe `root` lorsque vous y êtes invité(e).

CUPS exécute l'installation. Si l'installation est réussie, le message "L'imprimante <nom> a bien été configurée" s'affiche. Maintenant, vous pouvez utiliser cette imprimante pour imprimer les documents à partir de la machine virtuelle.

## Configurer une imprimante USB

Vous pouvez connecter une imprimante USB directement à Windows. Dans ce cas, l'imprimante n'est pas disponible dans macOS. Si vous souhaitez utiliser l'imprimante pour imprimer à partir de macOS et de Windows, reportez-vous à la section Partager une imprimante Mac (p. 88).

Pour connecter une imprimante USB directement à Windows :

- 1 Dans Parallels Desktop, démarrez Windows.
- 2 Lorsque Windows démarre, installez le pilote de l'imprimante. Pour en savoir plus sur la procédure à suivre, reportez-vous à la documentation du fabricant de l'imprimante. En général, vous pouvez trouver les pilotes sur le site Web du fabricant.
- 3 Suivez l'une de ces procédures :
  - Si l'imprimante USB est déjà connectée à votre Mac :

Si Windows est en mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, choisissez Périphériques > USB et sélectionnez cette imprimante dans la liste.

Si Windows tourne dans une fenêtre distincte, cliquez sur Périphériques dans la barre de menus, puis sur Imprimante > Imprimante et sélectionnez cette imprimante dans la liste.
  - Si l'imprimante USB n'est pas connectée à votre Mac, connectez-la. Dans la fenêtre Nouveau périphérique USB détecté, connectez l'imprimante à Windows.
- 4 Dans Windows, suivez les instructions de l'assistant Ajouter un nouveau matériel.

## Utiliser la caméra intégrée ou une caméra externe

Si votre Mac ou votre écran dispose d'une caméra intégrée, ou si vous connectez une webcam externe compatible, vous pouvez utiliser par défaut cette caméra avec Windows.

Pour utiliser une caméra intégrée ou externe avec Windows :

- Il vous suffit d'ouvrir une application Windows qui utilise une caméra. Vous devez pouvoir sélectionner la caméra iSight ou toute autre caméra externe à utiliser avec l'application.


**Remarque** : si vous exécutez un système d'exploitation client autre que Windows 10 ou 11, assurez-vous d'avoir les pilotes UVC (USB) installés.

### Désactiver le partage de la caméra

Si vous ne voulez pas que les programmes Windows utilisent les webcams connectées ou la caméra intégrée, vous pouvez désactiver le partage de la caméra en procédant comme suit :

- 1 Ouvrez le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle choisie, puis sélectionnez Configurer.
- 2 Cliquez sur Matériel, puis sur Son et caméra.

**3** Désélectionnez Caméra.



**4**


## Afficher une présentation sur un écran externe ou un projecteur

Vous pouvez facilement connecter votre Mac à un écran externe ou un projecteur et afficher une présentation à partir d'un programme Windows. La configuration est très simple.

Procédez comme suit :

- 1** Démarrez Windows (p. 25) s'il n'est pas en cours d'exécution.

- 2 Connectez votre Mac à l'écran externe ou au projecteur comme d'habitude. Un message apparaît vous demandant si vous allez afficher une présentation.



- 3 Si vous voulez voir les contenus exacts de l'écran de votre ordinateur sur l'écran externe ou le projecteur, sélectionnez Créer une copie miroir de l'écran.

Si vous ne sélectionnez pas l'option Créer une copie miroir de l'écran, certaines applications telles que Microsoft Powerpoint risquent d'afficher le mode Présentateur sur votre ordinateur et la présentation uniquement sur l'écran externe ou le projecteur.

- 4 Cliquez sur Oui. Windows bascule en mode Présentateur, qui s'affiche en plein écran sur l'écran de votre ordinateur et sur l'écran externe ou le projecteur. Vous pouvez ensuite commencer à afficher votre présentation.

**Remarque :** pour savoir comment choisir le mode d'affichage de la présentation, reportez-vous à l'Aide de l'application que vous utilisez pour les présentations.

**Important !** Lorsque vous travaillez en mode Présentateur, changer les paramètres d'affichage dans Windows risque d'entraîner des dysfonctionnements dans la présentation.

## Protéger vos données

Vous avez probablement, entre autres, des photos et documents importants sur votre Mac. En exécutant Windows sur votre Mac, il est particulièrement important de protéger vos données des virus et de toute utilisation non autorisée. Lisez cette section pour en savoir plus.

### Isoler Windows de Mac

Vous pouvez isoler Windows de macOS afin qu'il ne partage plus les dossiers, profils et applications. Les périphériques externes connectés ne sont plus automatiquement accessibles par Windows ou Mac et vous ne pouvez plus synchroniser le volume ni copier ou migrer les objets entre Windows et macOS. Isoler Windows de macOS pourrait offrir un niveau de sécurité plus élevé en interdisant les éléments compromis d'un OS à entrer en contact avec l'autre.

Pour isoler Windows de macOS

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Sécurité.
- 3 Sélectionnez Isoler Windows de Mac.

### Travailler dans Windows sans sauvegarder les changements

Si vous ne voulez pas que Windows stocke les changements que vous apportez lors de la session de travail (par exemple, tester certaines applications Windows qui risquent d'endommager Windows), vous pouvez démarrer Windows en mode Retour :

**Remarque** : cette fonction est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

- 1 Ouvrez Parallels Desktop.
- 2 Depuis le Centre de contrôle, sélectionnez le système Windows qui doit démarrer en mode Retour et cliquez sur Actions > Démarrer en mode Retour.

Configurer Windows pour qu'il démarre toujours en Mode Retour

Si vous voulez que Windows démarre toujours en Mode Retour :

- 1 Ouvrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez Windows et cliquez sur Actions > Configuration > Sécurité.
- 3 Choisissez Me demander la marche à suivre à partir du menu Mode Retour.

**Remarque** : si vous avez activé la compression automatique des disques virtuels (p. 111), elle sera désactivée après avoir activé le Mode Retour.

## Configurer les exigences pour le mot de passe

Pour un niveau de sécurité plus élevé, vous pouvez configurer Parallels Desktop pour qu'il requière un mot de passe administrateur pour exécuter certaines fonctions.

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Sécurité.
- 3 Sélectionnez une ou plusieurs options suivantes pour requérir un mot de passe administrateur macOS afin d'exécuter l'action sélectionnée :
  - Changer l'état de la machine virtuelle : un mot de passe est nécessaire pour démarrer, arrêter, suspendre, mettre en pause ou mettre hors tension (p. 31) Windows.
  - Quitter le mode Plein écran : un mot de passe est requis pour quitter le mode Plein écran (p. 41).
  - Gérer les snapshots : un mot de passe est requis pour créer ou supprimer un snapshot (p. 129), ou revenir à un snapshot.
  - Modifier la configuration de la machine virtuelle : un mot de passe est requis pour modifier la configuration de la machine virtuelle

## Nouvelle rubrique (19)

Grâce à Parallels Desktop 19, vous pouvez vous connecter à vos ordinateurs Windows à l'aide du lecteur d'empreintes digitales Touch ID d'Apple. Une fois la configuration effectuée, cette fonctionnalité vous permettra de démarrer rapidement à l'aide de votre empreinte digitale au lieu d'avoir à saisir un mot de passe ou un code PIN.

**Remarque** : cette intégration nécessite l'ajout à votre installation Windows d'un fournisseur personnalisé d'informations d'identification qui gère le processus de connexion une fois la vérification


biométrique terminée côté macOS. Aucun lecteur d'empreintes digitales virtuel n'est ajouté à Windows et Windows Hello n'est pas utilisé dans ce processus.


Vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

- vous disposez d'un Mac avec scanner d'empreintes digitales intégré ou d'un clavier Apple Magic avec Touch ID ;
- vous avez configuré Touch ID sur votre Mac ;
- vous avez installé Parallels Desktop version 19 ;
- votre ordinateur client exécute Windows 10 ou une version ultérieure ;
- la copie des Outils Parallels sur votre ordinateur invité a été mise à jour vers la dernière version.




Lorsque toutes les conditions requises seront remplies, l'écran de connexion vous invitera au prochain démarrage de votre ordinateur Windows à saisir votre mot de passe pour vous permettre de vous connecter avec Touch ID. L'écran de connexion affichera ensuite la notification suivante : Touch ID pour se connecter en tant que {user\_name}. L'utilisation de Touch ID déverrouillera Windows. Si cette notification ne s'affiche pas, choisissez Options de connexion et sélectionnez à l'écran le bouton représentant une empreinte digitale.





Vous pouvez également ignorer l'invite et vous connecter en saisissant votre mot de passe. Pour ce faire, sélectionnez à l'écran le bouton représentant une clé.



**Remarque** : votre mot de passe Windows n'est pas enregistré dans les services cloud d'Apple. Il est stocké localement dans un emplacement chiffré et sécurisé, et ne peut être utilisé que pour la vérification Touch ID.

Vous pouvez gérer ou supprimer vos identifiants Windows enregistrés en choisissant l'option Gérer les mots de passe Touch ID et en confirmant votre choix à l'aide d'un lecteur d'empreintes digitales.

## Chiffrer Windows pour le protéger des utilisateurs non autorisés

Si vous stockez toutes données importantes à l'aide d'applications Windows, nous vous conseillons vivement de chiffrer Windows pour protéger vos données de toute utilisation non autorisée.

### Chiffrer Windows

Pour chiffrer Windows (il doit être arrêté) :

- 1 Sélectionnez Windows et cliquez sur Actions > Configuration > Sécurité.
- 2 Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Activer, indiquez un mot de passe et cliquez sur OK.

**Avertissement** : le mot de passe indiqué est très important. Vous devez l'enregistrer. Sans ce mot de passe, vous ne pouvez pas démarrer Windows.

### Modifier votre mot de passe

Pour changer le mot de passe de Windows chiffré (le système doit être arrêté) :

- 1 Sélectionnez Windows et cliquez sur Actions > Configuration > Sécurité.
- 2 Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Changer le mot de passe, indiquez un nouveau mot de passe et cliquez sur OK.

### Supprimer le chiffrement de Windows

Pour supprimer le chiffrement de Windows (le système doit être arrêté) :

- 1 Sélectionnez Windows et cliquez sur Actions > Configuration > Sécurité.
- 2 Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur Activer.

## Se connecter à Internet ou à un réseau

Parallels Desktop permet d'utiliser trois types de mise en réseau avec Windows :

- Mise en réseau partagée. Les programmes Windows partagent une connexion réseau avec macOS. C'est le paramètre par défaut.
- Ethernet ponté. Windows peut utiliser l'un des adaptateurs réseau de votre Mac. Windows apparaît alors comme un ordinateur séparé sur le réseau.
- Mise en réseau de l'hôte uniquement : Windows ne peut accéder qu'à votre Mac.

La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'adapter les paramètres réseau. Si votre Mac est configuré pour se connecter à un réseau ou à Internet, les applications Windows ont accès au même réseau et à Internet.


Le mode de Mise en réseau Ethernet pontée est plus complexe, et vous devez contacter votre administrateur système pour le configurer correctement.

Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur ces types de mise en réseau et comment les configurer.

## Partager un accès réseau entre macOS et Windows

Par défaut, Windows est configuré pour accéder au réseau via macOS. Les applications Windows peuvent accéder à d'autres ordinateurs sur votre réseau local et à Internet en utilisant l'adresse IP de votre Mac. Windows n'a pas sa propre adresse IP sur le réseau.

La plupart du temps, vous n'avez pas besoin d'adapter les paramètres réseau. Si votre Mac est configuré pour se connecter à un réseau ou à Internet, les applications Windows ont accès aux mêmes réseaux et à Internet.



Vous pouvez utiliser le mode Réseau partagé dans les cas suivants :

- accès de votre Mac à Internet via un modem ou tout autre périphérique Ethernet ;
- accès à Internet obligatoire à partir de Windows malgré votre inquiétude par rapport à la sécurité ;
- problèmes d'utilisation du mode Réseau Ethernet ponté.

Pour configurer Windows afin d'utiliser le mode Réseau partagé :

1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Matériel et cliquez sur Réseau.


3 Dans le volet Réseau, assurez-vous que l'option Réseau partagé est sélectionnée.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes réseau, reportez-vous à la base de connaissances Parallels <https://kb.parallels.com/> sur le site Web de Parallels.

## Appliquer des paramètres réseau séparés dans Windows

En mode Ethernet ponté, Windows apparaît sur le réseau en tant qu'ordinateur autonome avec sa propre adresse IP et le nom de réseau.

**Remarque :** le mode de Mise en réseau Ethernet pontée est plus complexe que le mode Mise en réseau partagée et vous devez contacter votre administrateur système pour le configurer correctement.



Pour configurer Windows afin qu'il fonctionne en mode Ethernet ponté :

1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Matériel et cliquez sur Réseau.

3 Dans le volet Réseau, sélectionnez l'adaptateur réseau approprié dans la liste. Pour connecter l'adaptateur de la machine virtuelle à l'adaptateur réseau actif de votre Mac, choisissez Adaptateur par défaut.


**Remarque :** dans le champ Adresse MAC, vous pouvez changer l'adresse MAC actuellement affectée à Windows. Les adresses MAC sont automatiquement générées lorsque vous configurez Windows. Cependant, vous pouvez modifier l'adresse MAC par défaut en tapant une autre valeur dans le champ Adresse MAC ou en cliquant sur le bouton Générer. Lorsque vous entrez une nouvelle adresse MAC, assurez-vous qu'elle est unique dans votre réseau.

Si vous ne pouvez pas configurer Windows pour qu'il fonctionne en mode Ethernet ponté, pensez à utiliser Mise en réseau partagée (p. 106).

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes réseau, reportez-vous à la base de connaissances Parallels <https://kb.parallels.com/> sur le site Web de Parallels.

## Utiliser les paramètres du réseau virtuel de type Hôte uniquement

Parallels Desktop propose un réseau fermé accessible uniquement par macOS et Windows. macOS est connecté à ce réseau via l'adaptateur de mise en réseau de l'hôte uniquement qui est créé automatiquement sur votre Mac lors de l'installation de Parallels Desktop. Les adresses pour Windows sont fournies par le serveur DHCP de Parallels .



Pour configurer Windows afin d'utiliser la mise en réseau de l'hôte uniquement :



1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Matériel et cliquez sur Réseau.

3 Dans le volet Réseau, assurez-vous que l'option Hôte uniquement est sélectionnée.

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes réseau, reportez-vous à la base de connaissances Parallels <https://kb.parallels.com/> sur le site Web de Parallels.

## Utiliser le Wi-Fi avec Windows

Si votre Mac est déjà connecté à une connexion Internet sans fil, Windows est par défaut configuré pour accéder à cette connexion Internet sans fil, sans aucune configuration requise.

Vous pouvez également pointer votre machine virtuelle au Wi-Fi. Dans ce mode, Windows apparaît sur le réseau en tant qu'ordinateur autonome avec sa propre adresse IP et le nom de réseau.

Pour pointer la machine virtuelle au Wi-Fi :

1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Matériel et cliquez sur Réseau.

3 Dans le volet Réseau, choisissez Wi-Fi dans la liste.

Une fois que vous avez exécuté ces étapes, Windows peut se connecter à Internet via l'adaptateur Wi-Fi de votre Mac.

Si vous ne pouvez pas configurer votre machine virtuelle pour qu'elle fonctionne en mode Ethernet ponté, pensez à utiliser Mise en réseau partagée (p. 106).

Pour obtenir des informations sur la résolution des problèmes réseau, reportez-vous à la base de connaissances Parallels <https://kb.parallels.com/> sur le site Web de Parallels.

## Connecter Windows à un VLAN

Si votre Mac est membre d'un VLAN (réseau local virtuel), Parallels Desktop vous permet de pointer Windows à ce VLAN.

Pour effectuer un pont entre Windows et le VLAN, suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

- 1 Cliquez sur Matériel et cliquez sur Réseau.
- 2 Sélectionnez Réseau ponté > VLAN dans la liste Source.

Windows est pointé dans le VLAN sélectionné.

## Optimiser les performances

Si Windows ne fonctionne pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez, il y a plusieurs méthodes qui vous permettent d'optimiser ses performances. Cette section contient beaucoup d'instructions précieuses à ce sujet.

### Configurer le total de mémoire alloué à Windows

Parallels Desktop est configuré pour allouer un certain total de la mémoire vive disponible de votre Mac à Windows et le reste à macOS. Si la quantité de mémoire allouée à Windows est trop importante, macOS risque de ralentir, ce qui, en retour, peut causer le ralentissement des applications Windows, car elles s'exécutent par-dessus macOS. À l'inverse, si la quantité de mémoire allouée à macOS est trop importante, les applications macOS peuvent fonctionner correctement, mais les applications Windows risquent de ralentir.

Pour optimiser les performances de Windows et de macOS, configurez la mémoire allouée à Windows pour qu'elle se situe dans la plage recommandée.


Pour configurer le total de mémoire alloué à Windows :

- 1 Arrêter Windows (p. 31).
- 2 Choisissez Actions > Configuration > Matériel > CPU et mémoire.
- 3 Déplacez la barre graduée de la mémoire dans la plage conseillée, indiquée par le graphique sous la barre graduée (voir ci-dessus).

Si vous utilisez les applications Windows qui requièrent beaucoup de mémoire, comme les applications 3D ou de production vidéo, il est préférable de configurer l'allocation de la mémoire en allant tout au bout de la plage (déplacer la barre graduée vers la droite). Si tel n'est pas le cas, il est généralement préférable de la configurer en restant plus proche du milieu.

**Remarque** : quel que soit le total de mémoire (RAM) dont dispose votre Mac, le total maximum de mémoire que vous pouvez affecter à Windows est de 8 Go. Cependant, si vous utilisez Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, la quantité maximale de mémoire que vous pouvez affecter à Windows est de 128 Go pour les Mac avec processeur Intel et de 62 Go pour les Mac avec puce Apple de série M.

Si vous changez ce paramètre, mais n'êtes pas satisfait des performances de Windows, essayez une configuration différente.

**Remarque** : si vous voulez empêcher d'autres changements non autorisés de la Configuration de la machine virtuelle, cliquez sur l'icône Verrouillage  en bas de la fenêtre. La prochaine fois qu'un utilisateur voudra changer les paramètres dans l'un des volets de Configuration de la machine virtuelle, un mot de passe administrateur sera requis.

## Paramètres d'optimisation


Grâce aux paramètres Optimisation, vous pouvez limiter l'utilisation de ressources de la machine virtuelle.

**Remarque** : le volet Optimisation est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition. Il n'est pas disponible dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

Pour accéder aux paramètres d'optimisation :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.

2 Cliquez sur Options et sélectionnez Optimisation.



Si votre Mac manque de ressources pour exécuter simultanément deux machines virtuelles ou plus, vous pouvez limiter l'utilisation des ressources des machines virtuelles afin que la machine virtuelle qui effectue le travail le plus important dispose des ressources les plus conséquentes. Faites glisser le curseur entre les points Faible, Moyen et Pas de limite. Si, en changeant ce paramètre, vous n'êtes pas satisfait des performances de Windows, essayez une autre configuration.

## Mettre en pause Windows lorsqu'aucune application n'est ouverte

Vous pouvez conserver les ressources processeur de votre Mac en configurant Windows pour qu'il se mette en pause automatiquement lorsqu'aucune application Windows n'est ouverte. De cette manière, les services Windows utilisent moins de ressources processeur, ce qui vous permet d'économiser la batterie et de participer à la préservation de l'environnement.

Pour configurer Windows afin de le mettre en pause lorsqu'aucune application n'est ouverte :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Démarrage et arrêt.
- 3 Sélectionnez Mettre en pause Windows après et indiquez la période d'inactivité après laquelle Windows sera mis en pause automatiquement.

## Optimiser la machine virtuelle pour la productivité, les jeux, le design ou le développement

Lors de la création de la machine virtuelle, vous pouvez l'optimiser en fonction de vos besoins. Vous pouvez choisir de configurer la machine virtuelle pour les profils suivants :

- Productivité. Choisissez ce profil si vous utilisez la machine virtuelle pour votre travail quotidien : traitement de texte, mails, navigation Web, etc.
- Jeux. Choisissez ce profil si vous utilisez la machine virtuelle pour jouer à des jeux PC sur votre Mac.

Si vous utilisez Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, vous pouvez également configurer votre machine virtuelle pour les profils suivants :

- Design. Choisissez ce profil si vous utilisez la machine virtuelle pour travailler avec des applications graphiques.
- Développement de logiciels. Choisissez ce profil si vous utilisez la machine virtuelle pour développer et tester des logiciels.
- Test logiciel. Choisissez ce profil si vous utilisez la machine virtuelle pour tester des logiciels dans un environnement isolé.

Vous pouvez changer ce paramètre après avoir créé la machine virtuelle :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la machine virtuelle (elle doit être éteinte) et sélectionnez Configuration.
- 3 Sur l'onglet Général, cliquez sur le bouton Changer.
- 4 Sélectionnez le profil qui répond au mieux à vos besoins.

**Remarque :** si vous effectuez des modifications à la configuration de la machine virtuelle et sélectionnez un nouveau profil, ces modifications peuvent être réinitialisées aux valeurs par défaut de ce profil.

## Travailler avec Windows en mode Voyage


Si vous voyagez souvent avec votre MacBook, vous devez avoir déjà été confronté à des situations dans lesquelles vous n'aviez pas d'adaptateur secteur sous la main pour recharger les batteries du Mac ou vous aviez du mal à vous connecter aux réseaux publics.

Le mode Voyage économise l'énergie sous Windows afin de prolonger l'autonomie du Mac et règle les paramètres de connexion aux réseaux publics.


### Passer en mode voyage

Pour passer au mode Voyage de Windows, suivez l'une de ces procédures :

- Si Windows s'exécute en mode Plein écran ou Fenêtre, placez le pointeur de la souris sur la partie supérieure de l'écran, puis cliquez sur Actions > Entrer en mode Voyage.



- Si Windows s'exécute en mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, puis sur Actions > Passer en mode voyage.



## Quitter le mode Voyage

Pour quitter le mode Voyage, suivez l'une de ces procédures :

- Si Windows s'exécute en mode Plein écran ou Fenêtre, placez le pointeur de la souris sur la partie supérieure de l'écran, puis cliquez sur Actions > Quitter le mode Voyage.
- Si Windows s'exécute en mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus, puis sur Actions > Quitter le mode Voyage.

## Entrer en mode Voyage et le quitter automatiquement

Vous pouvez également configurer votre machine virtuelle pour entrer en mode Voyage et le quitter automatiquement :

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
- Cliquez sur Actions dans la barre de menus de Parallels Desktop, en haut de l'écran, puis choisissez Configurer.

**2** Cliquez sur Options et sélectionnez Mode Voyage.

**3** Pour entrer en mode Voyage automatiquement, suivez l'une de ces procédures :

- Toujours si l'alimentation est sur batterie. La machine virtuelle entre en mode Voyage lorsque le Mac commence à fonctionner sur batterie.
- Lorsque l'alimentation par batterie est. Choisissez dans le menu le moment auquel vous souhaitez que votre machine virtuelle entre en mode Voyage.
- Jamais. La machine virtuelle n'entre jamais en mode Voyage automatiquement.

**4** Pour quitter le mode Voyage automatiquement, suivez l'une de ces procédures :

- Si l'alimentation est sur secteur. La machine virtuelle quitte le mode Voyage lorsque vous branchez votre Mac au secteur.
- Jamais. La machine virtuelle ne quitte jamais le mode Voyage automatiquement.

## Planifier une maintenance Windows

Windows doit effectuer régulièrement différentes tâches de maintenance : installation de mises à jour, nettoyage et défragmentation de disques, etc. Lorsque Windows effectue ces tâches, les performances peuvent être ralenties.

Afin d'éviter que les performances s'affaiblissent alors que vous réalisez des tâches importantes, planifiez la maintenance Windows pour qu'elle s'effectue lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur ou à l'heure qui vous convient :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Cliquez sur Actions dans la barre de menus de Parallels Desktop, en haut de l'écran, puis choisissez Configurer.
- 2 Cliquez sur Options et sélectionnez Maintenance.
- 3 Sélectionnez Démarrer la maintenance et choisissez le jour et l'heure dans les menus correspondants.

Une fois ces paramètres définis, Windows effectue la maintenance à l'heure indiquée.

## Utiliser Windows sur votre iPad, iPhone ou appareil Android

Parallels Access est un produit créé par Parallels. Ce produit vous permet de travailler avec votre ordinateur Mac ou votre PC Windows ainsi que leurs applications et programmes depuis votre smartphone ou tablette iPad, iPhone ou Android. Vous pouvez également utiliser un ordinateur distant par l'intermédiaire d'un navigateur web.

Si Parallels Desktop est installé sur votre Mac, vous pouvez utiliser l'application Parallels Access pour accéder à distance à vos programmes Windows et les contrôler.

Avec Parallels Access, vous pouvez :

- utiliser vos applications Windows sur votre appareil mobile ;
- démarrer, stopper et réinitialiser Windows ;
- utiliser le Wi-Fi ou un réseau mobile pour vous connecter ;
- accéder à vos programmes Windows partout via Internet.

### Premiers pas

Avant de pouvoir utiliser Parallels Access, procédez comme suit :

- 1 Obtenez Parallels Access pour votre tablette ou smartphone iPad, iPhone ou Android depuis l'App Store Apple ou le Play Store de Google.



- 2 Assurez-vous que vous avez installé Windows sur votre Mac (p. 18).
- 3 Dans Parallels Desktop, procédez comme suit :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.
- 4 Cliquez sur Access.
- 5 Installez Parallels Access Agent sur votre Mac en cliquant sur Installer.

Vous n'avez besoin de suivre ces étapes qu'une fois.

Accéder à Windows depuis votre tablette ou smartphone iPad, iPhone ou Android

- 1 Activez votre Mac.

Votre Mac doit être allumé pour que Parallels Access accède à Windows et que vous puissiez l'utiliser.
- 2 Ouvrez Parallels Access sur votre iPad, iPhone ou appareil Android, et connectez-vous à votre compte à l'aide de l'adresse mail et du mot de passe que vous avez utilisés pour enregistrer votre copie de Parallels Desktop.
- 3 Entrez votre Mac dans la liste des Mac disponibles.

Lorsque vous accédez à Windows pour la première fois, vous voyez des astuces sur les gestes que vous pouvez utiliser pour contrôler Windows. Tapez Fermer pour vous rendre sur le Bureau de Windows.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de Parallels Access, cliquez [ici](#).

## Gagnez du temps grâce à Parallels Toolbox

Parallels Toolbox est un ensemble d'outils pratiques qui vous permettent de gagner du temps dans vos tâches quotidiennes. Avec Parallels Toolbox, vous pouvez :

- Réaliser des captures d'écran
- Enregistrer du son
- Archiver et désarchiver des fichiers
- Bloquer la caméra et désactiver le microphone du Mac afin d'empêcher tout accès non autorisé
- Définir un compte à rebours afin de compter les jours jusqu'à un événement spécifique

- Verrouiller l'écran du Mac afin que les autres utilisateurs ne puissent pas y accéder pendant votre absence
- Empêcher la mise en veille de votre Mac
- Et bien plus encore.

Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur de Parallels Toolbox* disponible en ligne pour accéder à des procédures et obtenir des informations détaillées sur les tâches que vous pouvez réaliser avec Parallels Toolbox.

### Installer Parallels Toolbox sur votre Mac

Pour installer Parallels Toolbox :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences. Cliquez ensuite sur Toolbox.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences. Cliquez ensuite sur Toolbox.
- 2 Cliquez sur Installer, puis suivez les instructions à l'écran.

## Sauvegarder une image de l'écran

Pour enregistrer une image de Windows en mode Fenêtre :

- Choisissez Affichage > Faire une capture d'écran.

Un fichier intitulé `Parallels Picture.png` est enregistré sur le Bureau de macOS.

Vous pouvez également prendre une image de tout l'écran à tout moment en appuyant sur Commande-Maj-3. Par défaut, les images sont enregistrées sur le Bureau de macOS.

## Définir l'apparence des icônes du Dock de la machine virtuelle

Vous pouvez choisir le type d'icône qui apparaît dans le Dock de macOS lorsque la machine virtuelle est ouverte ou en cours d'exécution.

**Remarque** : cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.
- 2 Depuis le menu Icônes du Dock pour la machine virtuelle, choisissez l'une de ces options :
  - Icône de l'OS : l'icône du Dock affiche l'icône du système d'exploitation installé dans la machine virtuelle.
  - Capture d'écran en live : l'icône du Dock affiche une image miniature de ce que vous voyez dans la machine virtuelle.
  - Aucun : la machine virtuelle ne dispose pas d'icônes séparées dans le Dock.

## Autoriser les mises à jour de Windows pendant que le Mac est en veille

Parallels Desktop prend en charge la technologie Power Nap de macOS, ce qui vous permet de maintenir à jour certains programmes et fonctionnalités de Windows, même pendant que le Mac est en veille. Lorsque Power Nap est activé, les services qui procèdent habituellement à la mise à jour de Windows une fois que l'ordinateur sort de veille (par exemple, les téléchargements de mail dans les programmes de messagerie et les mises à jour d'événements dans le Calendrier) effectuent la mise à jour pendant que votre Mac est en veille.

**Remarque** : Power Nap n'est pas pris en charge sur les Mac avec puce de série M.

Pour utiliser Power Nap, votre ordinateur doit être compatible. Consultez l'article <https://support.apple.com/HT204032> pour en savoir plus.

Pour activer Power Nap :

- 1 Sur votre Mac, choisissez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Économiseur d'énergie.
- 2 Choisissez l'option Activer Power Nap quand l'ordinateur fonctionne sur batterie ou Activer Power Nap quand l'ordinateur est branché à un adaptateur secteur selon que votre Mac fonctionne sur batterie ou est connecté au secteur.

**Remarque :** pour en savoir plus sur la technologie Power Nap, veuillez consulter les ressources d'aide de macOS.

## Utiliser le dictionnaire du Mac sous Windows

Si vous travaillez avec Windows et que vous rencontrez un mot que vous ne connaissez pas, vous pouvez facilement le chercher dans le dictionnaire macOS. Pour cela, passez votre souris sur le mot et appuyez sur Ctrl+Cmd+D ou touchez le Touchpad avec trois doigts (ne cliquez pas).

### Remarques :

1. Les Outils Parallels (p. 147) doivent être installés sous Windows.
2. Lorsque vous passez votre souris sur un mot, le pointeur de la souris doit passer d'une flèche à la sélection de texte. Notez que vous ne pouvez pas rechercher de mots inclus dans une image.

## Utiliser la Touch Bar avec Windows

Si votre MacBook comporte une Touch Bar, vous pouvez l'utiliser avec Windows et les applications Windows.

**Remarque :** cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions ultérieures lorsque les Outils Parallels sont installés (p. 147).

Lorsque vous utilisez Windows sans aucune application au premier plan, la Touch Bar affiche les applications de la barre des tâches Windows :



Si vous ouvrez une application ou en affichez une au premier plan, la Touch Bar affiche les boutons les plus utilisés de cette application. Par exemple, si l'application Microsoft Outlook est sélectionnée, la Touch Bar a cette apparence :



Personnaliser la Touch Bar pour les applications Windows.

Vous pouvez personnaliser la Touch Bar en fonction de vos besoins. Pour ajouter de nouveaux contrôles à la Touch Bar ou en retirer :

**1** Suivez l'une de ces procédures :

- Si Windows s'exécute en mode d'affichage Fenêtre ou Plein écran, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez personnaliser la Touch Bar, cliquez sur Affichage dans la barre de menus macOS, puis choisissez Personnaliser la Touch Bar pour <nom de l'application>.
- Si Windows s'exécute en mode Coherence, sélectionnez l'application pour laquelle vous souhaitez personnaliser la Touch Bar, cliquez sur Affichage dans la barre de menus macOS, puis choisissez Personnaliser la Touch Bar.

**2** La fenêtre de personnalisation s'affiche : Suivez l'une de ces procédures :

- Si vous souhaitez ajouter de nouveaux contrôles à la Touch Bar, sélectionnez l'élément de votre choix, puis faites-le glisser vers le bas de l'écran jusqu'à ce qu'il apparaissent dans la Touch Bar. Vous pouvez également déplacer ce contrôle vers la gauche ou vers la droite pour réorganiser l'affichage des boutons.
- Si vous souhaitez supprimer des contrôles, déplacez le curseur de la souris vers le bas de l'écran. Au fur et à mesure que vous passez le curseur sur les différents contrôles, ces derniers s'éclairent. Sélectionnez le contrôle à supprimer et faites-le glisser vers le haut, jusqu'au panneau des outils.

**3** Ensuite, appuyez sur Terminé.

## CHAPITRE 5

# Rubriques avancées et destinées aux développeurs

Ce chapitre a pour objet de vous donner des informations supplémentaires sur l'utilisation de Parallels Desktop et des machines virtuelles.

### Dans ce chapitre

Utiliser les machines virtuelles.....	122
Utiliser d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac.....	141
Installer ou mettre à jour les Outils Parallels.....	144
Pour les développeurs de logiciel.....	155
Définir des associations de types de fichiers.....	163
Mode Picture in Picture.....	164
Masquer et afficher Parallels Desktop.....	167
Supprimer Parallels Desktop.....	169
Préférences avancées.....	169
Paramètres de mise en réseau partagée.....	170
Paramètres de mise en réseau de l'hôte uniquement.....	173
Créer un réseau de l'hôte uniquement personnalisé.....	175

## Utiliser les machines virtuelles

Consultez cette section pour lire les informations de base sur l'utilisation des machines virtuelles.

### Systemes d'exploitation clients pris en charge

La liste des systèmes d'exploitation pris en charge officiellement et que vous pouvez installer dans les machines virtuelles Parallels est disponible dans cet article :

<https://kb.parallels.com/en/124223?language=fr>. Pour Parallels Desktop pour Mac

App Store Edition, la liste est disponible à cette adresse : <https://kb.parallels.com/en/123800>

**Error! Hyperlink reference not valid..**

Toutefois, d'autres systèmes peuvent également fonctionner. Si vous avez besoin d'un système qui n'est pas répertorié dans la liste accessible par le lien ci-dessus, essayez d'installer

Parallels Desktop, activez une période d'essai et effectuez l'installation. Si le système ne fonctionne pas, veuillez nous en informer sur le forum Parallels (<https://forum.parallels.com/forums/parallels-desktop-for-mac-feature-suggestions.769/>).

**Remarque :** Parallels Desktop n'inclut pas d'images d'installation de système d'exploitation. Vous devez les acheter séparément.

## À propos des machines virtuelles

Pour ajouter Windows ou tout autre système d'exploitation dans votre Mac, Parallels Desktop crée une « machine virtuelle », soit un ordinateur virtuel, dans votre Mac. Vous pouvez alors installer Windows dans la machine virtuelle comme si vous vouliez installer un ordinateur tout à fait normal.

Beaucoup de personnes utilisent Parallels Desktop pour créer une machine virtuelle et installer Windows dedans. Vous pouvez installer autant de machines virtuelles que vous le souhaitez et installer un système d'exploitation différent dans chacune d'entre elles. Résultat : vous pouvez utiliser simultanément plusieurs systèmes d'exploitation sur votre Mac. Tout comme dans un ordinateur classique, vous pouvez activer et désactiver des machines virtuelles, les configurer, installer et utiliser des applications.

## Configurer l'emplacement où les nouvelles machines virtuelles sont stockées

Par défaut, Parallels Desktop stocke les machines virtuelles dans ~/Parallels.

Pour changer l'emplacement par défaut pour les nouvelles installations des machines virtuelles :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences. Puis cliquez sur Général.
- 2 Choisir un emplacement à partir du menu Dossier Machines virtuelles.

Toutes les machines virtuelles nouvellement créées sont stockées dans le nouvel emplacement. Toutes les machines virtuelles existantes restent dans leurs emplacements originaux.

## Organiser les machines virtuelles

Si vous avez un grand nombre de machines virtuelles, la fenêtre du Centre de contrôle risque d'être surchargée et peu pratique.

Vous pouvez configurer le Centre de contrôle pour n'afficher que le minimum d'informations, soit uniquement les noms et les icônes des machines virtuelles. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Affichage > Vue compacte dans la barre de menus de macOS.

Si vous utilisez Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, vous pouvez choisir le mode d'organisation des machines virtuelles. Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock, cliquez sur Affichage > Organiser par et choisissez la façon dont vous souhaitez répertorier les machines virtuelles.

## Différencier les machines virtuelles

Si vous avez plusieurs machines virtuelles qui s'exécutent simultanément, les icônes de toutes les applications exécutées dans les machines virtuelles sont généralement présentes dans le Dock. Vous risquez de ne pas savoir à quelle machine virtuelle correspond chaque icône. Pour différencier les machines virtuelles, vous pouvez repérer les icônes par différentes couleurs. Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le Centre de contrôle et choisissez la couleur de votre choix au bas du menu contextuel.
- Cliquez avec le bouton droit sur votre machine virtuelle dans macOS (les machines virtuelles sont généralement stockées dans le dossier `~/Parallels`), puis choisissez la couleur de votre choix dans le menu contextuel.

**Remarque** : cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

Si vous choisissez par exemple la couleur rouge, les icônes du Dock des applications de cette machine virtuelle seront marquées d'un point rouge.





## Icône Changer de machine virtuelle

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Si vous avez plusieurs machines virtuelles avec le même système d'exploitation client, leurs icônes dans le Dock sont identiques et vous risquez de les confondre. Pour changer l'icône d'une machine virtuelle, procédez comme suit :

- 1 Copiez dans le Presse-papiers une nouvelle icône que vous souhaitez utiliser (sélectionnez l'icône et appuyez sur Commande + C).
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle dont vous souhaitez changer l'icône (les machines virtuelles sont généralement stockées dans le dossier *~/Parallels*), puis cliquez sur Obtenir des infos.
- 3 Cliquez sur l'icône de machine virtuelle dans l'angle supérieur gauche et collez la nouvelle icône stockée dans le Presse-papiers en appuyant sur les touches Commande + V. L'icône change dans le Finder et dans le Dock.

Pour rétablir l'icône par défaut, répétez l'étape 2, cliquez sur l'icône de machine virtuelle et appuyez sur Retour.

## Changer le nom de la machine virtuelle

Le nom de la machine virtuelle s'affiche dans le Centre de contrôle et en haut de la fenêtre du système d'exploitation client lorsque vous l'exécutez en mode Fenêtre.

Pour changer le nom de la machine virtuelle :

- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer.
  - Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2 Cliquez sur Général et tapez un nouveau nom dans le champ Nom.

La longueur du nom est limitée à 50 caractères.

## Cloner une machine virtuelle

### Cloner une machine virtuelle

Si vous avez besoin d'une copie exacte d'une machine virtuelle, vous pouvez la cloner. Un clone est une machine virtuelle séparée entièrement identique à l'originale. Pour effectuer un clone :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez cloner (elle doit être arrêtée) et choisissez Fichier > Cloner.
- 3 Choisissez où vous voulez stocker le clone.  
Par défaut, Parallels Desktop stocke les clones dans le dossier ~/Parallels.
- 4 Cliquez sur Enregistrer pour commencer à cloner la machine virtuelle.

### Créer un clone lié d'une machine virtuelle

**Remarque** : cette fonction est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Un clone lié est une machine virtuelle qui partage les disques durs virtuels avec la machine virtuelle parent. Cette technologie permet à plusieurs machines virtuelles d'utiliser le logiciel installé sur le disque dur de la machine virtuelle parent. Ainsi, les utilisateurs peuvent économiser de l'espace sur le disque dur du Mac. Pour créer un clone lié :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez cloner (elle doit être arrêtée) et choisissez Fichier > Nouveau clone lié.
- 3 Choisissez où vous voulez stocker le clone.  
Par défaut, Parallels Desktop stocke les clones liés dans le dossier où se situe la machine virtuelle d'origine.
- 4 Cliquez sur Enregistrer pour commencer à cloner la machine virtuelle.

## Sauvegarder une machine virtuelle

Bien souvent, la plupart des gens ne prennent pas les sauvegardes assez au sérieux. Ils n'en réalisent pas la nécessité jusqu'au jour où ils perdent des données importantes. Vous devez créer votre propre stratégie de sauvegarde pour vous protéger contre la perte de données. Les machines virtuelles sont aussi vulnérables aux crashes que les ordinateurs physiques.

Vous pouvez sauvegarder votre machine virtuelle à l'aide d'une ou de plusieurs méthodes suivantes :

- Configurez les paramètres de sauvegarde régulière dans l'onglet Sécurité de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.
- Utilisez des utilitaires de sauvegarde tiers.
- Clonez la machine virtuelle à l'aide de l'Assistant Cloner une machine virtuelle (p. 126). Donnez un nom descriptif au clone et sauvegardez-le dans un emplacement spécialement conçu pour les sauvegardes.
- Copiez manuellement les fichiers de la machine virtuelle.
- Créer des snapshots de la machine virtuelle (p. 129).

### Configurez des sauvegardes régulières

Dans l'onglet Sécurité de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle, vous pouvez choisir comment sauvegarder régulièrement votre machine virtuelle. Vous pouvez configurer le mode de création des snapshots (p. 129) de la machine virtuelle ou choisir de sauvegarder la machine virtuelle avec Time Machine.

Si vous choisissez de sauvegarder votre machine virtuelle avec Time Machine, le fichier PVM de votre machine virtuelle sera automatiquement sauvegardé avec les autres fichiers stockés dans macOS. Par conséquent, les fichiers stockés sur le disque dur de votre machine virtuelle seront également sauvegardés, puisque le fichier du disque dur virtuel (HDD) est stocké dans le fichier sous forme de pack de la machine virtuelle (PVM).

**Avertissement** : les sauvegardes de Time Machine peuvent garantir la sécurité uniquement si vos machines virtuelles Parallels ont été stoppées ou suspendues pendant la sauvegarde.

### Utiliser les utilitaires de sauvegarde tiers

Vous pouvez utiliser les utilitaires de sauvegarde tiers que vous souhaitez.

### Cloner la machine virtuelle

Vous pouvez créer un clone complet de la machine virtuelle à l'aide de l'Assistant Cloner une machine virtuelle. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Cloner une machine virtuelle (p. 126).

### Copier les fichiers de la machine virtuelle

Vous pouvez localiser votre machine virtuelle dans le Finder et créer une copie de sauvegarde du fichier de la machine virtuelle (PVM).

- 1 Dans le Centre de contrôle (ou dans la fenêtre de la machine virtuelle si elle est éteinte), cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de la machine virtuelle et sélectionnez **Afficher dans le Finder** dans le menu contextuel. Dans le Finder, allez dans le dossier où votre machine virtuelle est stockée.
- 2 Localisez le fichier PVM de la machine virtuelle nécessaire.

**Remarque** : le fichier PVM est un pack qui contient le fichier de configuration de la machine virtuelle (PVS), le fichier du disque dur virtuel (HDD), ainsi que d'autres fichiers. Pour en savoir plus sur les fichiers de la machine virtuelle, reportez-vous à la section **À propos des machines virtuelles** (p. 123).

- 3 Copiez le fichier PVM de la machine virtuelle dans un endroit sûr.

## Créer et utiliser les modèles des machines virtuelles

Vous pouvez créer des modèles en partant de vos machines virtuelles. Plus tard, vous pouvez les utiliser afin de créer plusieurs machines virtuelles identiques. Pour créer un modèle d'une machine virtuelle, vous pouvez :

**Remarque** : les modèles de machine virtuelle sont disponibles dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition uniquement.

- Convertir une machine virtuelle en modèle
- Cloner une machine virtuelle en un modèle

La différence entre ces deux méthodes est la suivante : si vous convertissez une machine virtuelle en modèles, vous ne pouvez pas l'exécuter jusqu'à ce que vous convertissiez à nouveau le modèle en machine virtuelle. Si vous clonez une machine virtuelle en modèle, le modèle apparaît séparément de la machine virtuelle et vous pouvez utiliser les deux.

À son tour, un modèle peut être converti ou déployé en machine virtuelle. Lorsque vous convertissez un modèle, il redevient une machine virtuelle. Et lorsque vous le déployez, la machine virtuelle résultante s'affiche séparément du modèle et vous pouvez utiliser les deux.

### Convertir une machine virtuelle en modèle

Pour convertir une machine virtuelle en modèle :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.

- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous voulez convertir (elle doit être arrêtée) et choisissez Fichier > Convertir en modèle.

### Convertir un modèle en machine virtuelle

Pour reconverter un modèle en machine virtuelle :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur le modèle que vous voulez convertir et choisissez Convertir en machine virtuelle.

### Pour cloner une machine virtuelle en un modèle

Pour cloner une machine virtuelle dans un modèle, procédez comme suit :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez cloner (elle doit être arrêtée) et choisissez Fichier > Cloner dans le modèle.
- 3 Choisissez où vous voulez stocker le modèle résultant.  
Par défaut, Parallels Desktop stocke les modèles dans le dossier ~/Parallels.
- 4 Cliquez sur Enregistrer pour commencer à cloner la machine virtuelle en modèle.

### Déployer un modèle dans la machine virtuelle

Pour déployer un modèle en machine virtuelle :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur le modèle que vous voulez déployer et choisissez Déployer dans une machine virtuelle.
- 3 Choisissez où vous voulez stocker la machine virtuelle résultante.  
Par défaut, Parallels Desktop stocke les machines virtuelles dans le dossier ~/Parallels.
- 4 Cliquez sur Enregistrer pour commencer à déployer le modèle dans la machine virtuelle.

## Sauvegarder les snapshots d'une machine virtuelle

Un snapshot est un cliché instantané qui enregistre l'état de l'OS invité au moment même de la prise du snapshot. Créer des snapshots est très utile, notamment avant :

- d'exécuter certaines applications qui risquent d'endommager l'OS invité ;
- de configurer certains logiciels de l'OS invité qui requièrent beaucoup de paramètres ;

- si vous voulez marquer des repères dans le processus de développement.

**Remarques** : 1. Il est impossible de créer des snapshots pour les machines virtuelles Windows qui utilisent la partition Boot Camp.

2. Si votre machine virtuelle a un ou plusieurs snapshots, vous ne pourrez ni compresser ni redimensionner le disque dur virtuel.

3. Lors de la création d'un snapshot la taille du pack de la machine virtuelle .pvm augmente.

4. Les snapshots ne sont pas pris en charge pour les machines virtuelles macOS.

En cas de problème, vous pouvez annuler les modifications, revenir à l'un de vos snapshots et continuer d'utiliser le système d'exploitation client.

### Créer un snapshot

**Remarque** : lorsque la machine virtuelle est active, le Gestionnaire de snapshots est disponible à partir du menu Actions dans la barre de menus de macOS du menu Parallels Desktop et depuis le menu contextuel Parallels Desktop du Dock.

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez créer un snapshot et choisissez Gérer les snapshots.
- 3 Cliquez sur Nouveau, indiquez le nom du snapshot et cliquez sur OK.

### Automatiser la création des snapshots


La fonction SmartGuard vous permet d'automatiser la création des snapshots.

**Remarque** : SmartGuard est disponible uniquement lorsque la machine virtuelle n'est pas exécutée en mode Retour (p. 98).

Pour accéder aux paramètres afin d'automatiser les snapshots :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle pour laquelle vous souhaitez créer un snapshot et choisissez Configuration.

3 Cliquez sur Sauvegarde.



4

Pour automatiser les snapshots, activez SmartGuard, cliquez sur Détails et suivez l'un des processus ci-dessous :

- Sélectionnez Optimiser pour Time Machine. Si vous sélectionnez cette option, un snapshot est créé toutes les 48 heures et 3 snapshots seulement sont conservés (au moment de la création du 4e, Parallels Desktop supprimer le 1er snapshot et en crée un nouveau). De cette manière, la taille de votre machine virtuelle n'augmente pas à cause d'un grand nombre de snapshots.

Lors de la sauvegarde de votre Mac, Time Machine sauvegarde votre machine virtuelle et ces 3 snapshots. Vous pouvez ainsi réduire le total de données que Time Machine sauvegarde pour réduire le temps que Time Machine passe à sauvegarder le ou les disques durs et pour réduire le risque de pertes de données ou de corruptions lors de la restauration du ou des disques durs à partir de la sauvegarde de Time Machine.

- Définissez manuellement la fréquence des snapshots et le nombre maximum de snapshots à conserver. Si vous voulez savoir quand il est temps de prendre le prochain snapshot et pouvoir rejeter la création de snapshots, sélectionnez Me notifier avant la création d'un snapshot.

Pour configurer la fréquence de création des snapshots :

- Utilisez le champ Prendre un snapshot toutes les. Vous pouvez configurer cet intervalle entre 1 et 48 heures.

Si l'intervalle de temps est inférieur à 24 heures, SmartGuard vous permettra de restaurer les derniers snapshots par heure, jour et semaine. Si l'intervalle de temps est supérieur à 24 heures, SmartGuard vous permettra de restaurer les derniers snapshots par jour, semaine et mois.


Pour limiter le nombre de snapshots à stocker :

- Utilisez le champ Snapshots à garder pour définir le nombre maximum de snapshots que vous pouvez stocker sur votre Mac.

La valeur maximum disponible est de 100 snapshots. Dès que le Gestionnaire de snapshots atteint la limite de snapshots et doit en créer un nouveau au-dessus de cette limite, il supprime le snapshot le plus ancien.

### Revenir à un snapshot


Pour revenir à un snapshot :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez rétablir et cliquez sur l'icône des snapshots .
- 3 Sélectionnez le snapshot auquel vous voulez revenir et cliquez sur Accéder.

Lorsque vous choisissez de revenir à un snapshot, le système vous demande si vous souhaitez enregistrer l'état actuel en tant que nouveau snapshot. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'état actuel ou sur Ne pas enregistrer pour continuer sans enregistrer.

### Supprimer un snapshot

Pour supprimer un snapshot :

- 1 Démarrez Parallels Desktop.
- 2 Dans le Centre de contrôle, sélectionnez la machine virtuelle que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l'icône des snapshots .
- 3 Sélectionnez le snapshot que vous voulez supprimer et cliquez sur Supprimer.

Si vous supprimez un snapshot intermédiaire, les informations contenues sont fusionnées dans le prochain snapshot.



## Changer la configuration de la machine virtuelle lors du fonctionnement

Parallels Desktop vous permet de connecter ou de déconnecter certains périphériques au cours du fonctionnement ou de switcher certains d'eux pour utiliser un autre média.

En général, les périphériques virtuels suivants peuvent être connectés ou déconnectés lors du fonctionnement :

- lecteur de disquettes ;
- lecteurs CD/DVD-ROM ;
- adaptateur réseau ;
- périphérique audio ;
- périphérique USB ;
- dossiers partagés.

Si les ports de série et d'imprimante sont présents dans la configuration de la machine virtuelle, vous pouvez également les gérer lors du fonctionnement.

Pour configurer l'un de ces périphériques, utilisez la commande requise depuis le menu Périphérique dans la barre de menus. Ce menu est disponible uniquement lorsque la machine virtuelle fonctionne.

### Connecter un lecteur CD/DVD ou de disquettes

Si plusieurs lecteurs CD/DVD sont connectés à votre machine virtuelle, dans le menu Périphériques, ils sont listés dans le même ordre que leur connexion. Le premier lecteur CD/DVD sera CD/DVD 1, le second sera CD/DVD 2, etc.

### Connecter un adaptateur réseau

Vous pouvez configurer l'un des trois modes réseau : Mise en réseau partagée, Mise en réseau pontée ou Mise en réseau de l'hôte uniquement.

### Connecter un périphérique audio

Pour connecter ou déconnecter un périphérique audio, choisissez le type de périphérique de sortie (ou d'entrée) ou l'option Silencieux respective.

### Connecter un périphérique USB

Parallels Desktop détecte automatiquement tous les périphériques USB connectés à votre ordinateur Mac. Les périphériques qui sont actuellement connectés à la machine virtuelle apparaissent dans la liste du menu Périphérique. Vous ne pouvez pas utiliser de périphérique USB dans macOS s'il est utilisé par la machine virtuelle.

### Connecter un dossier partagé

Les options Dossiers partagés disponibles lors du fonctionnement sont similaires aux paramètres dans la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.

Vous pouvez

- partager tous les disques Mac ou tout Dossier de départ uniquement avec la machine virtuelle
- partager les disques du système d'exploitation Windows invité avec macOS
- ajouter un nouveau dossier partagé

### Connecter un port de série

Pour connecter ou déconnecter un port de série, cliquez sur le menu Périphériques, sélectionnez le port de série correspondant et choisissez la commande appropriée à partir du menu affiché.

### Connecter un port d'imprimante

Pour connecter ou déconnecter un port d'imprimante, pour connecter une imprimante ou un fichier de sortie à un port d'imprimante, cliquez sur le menu Périphériques, sélectionnez le port d'imprimante correspondant et choisissez la commande appropriée à partir du menu affiché.

## Utiliser le défilement horizontal avec la molette de la souris

Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour un défilement horizontal lorsque vous utilisez les fenêtres des applications de la machine virtuelle. Cette fonction est disponible uniquement si les Outils Parallels sont installés dans la machine virtuelle.

## Supprimer une machine virtuelle

### Supprimer une machine virtuelle de votre Mac

Si vous n'avez plus besoin d'une machine, vous pouvez la supprimer définitivement de votre Mac :

**Avertissement** : Avant de supprimer, vérifier qu'aucun des fichiers de la machine virtuelle (par ex., le disque dur virtuel) n'est utilisé par d'autres machines virtuelles. Si vous supprimez une machine virtuelle Boot Camp, la partition Boot Camp avec Windows installée reste disponible sur votre Mac.

- 1 Arrêtez la machine virtuelle si elle est en cours d'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de la machine virtuelle et choisissez Supprimer. Vous pouvez également cliquer sur Fichier > Supprimer ou cliquer avec le bouton droit sur cette machine virtuelle dans le Centre de contrôle et choisir Supprimer.
- 2 Cliquez sur Placer dans la Corbeille.

### Supprimer une machine virtuelle du Centre de contrôle

Pour supprimer temporairement une machine virtuelle du Centre de contrôle :

- 1 Arrêtez la machine virtuelle si elle est en cours d'exécution, cliquez avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre de la machine virtuelle et choisissez Supprimer. Vous pouvez également cliquer sur Fichier > Supprimer ou cliquer avec le bouton droit sur cette machine virtuelle dans le Centre de contrôle et choisir Supprimer.
- 2 Cliquez sur Garder les fichiers.

Lorsque vous avez de nouveau besoin de cette machine virtuelle, vous pouvez facilement l'importer dans Parallels Desktop (p. 23).

## Télécharger les machines virtuelles préconfigurées

Si vous n'avez pas assez de temps pour créer une nouvelle machine virtuelle avec la configuration requise, vous pouvez télécharger une machine virtuelle prête à l'emploi dotée d'une configuration prédéfinie.

### Téléchargement des systèmes gratuits Parallels

Les systèmes gratuits Parallels sont des machines virtuelles préconçues avec différents systèmes d'exploitation (Linux, Windows, Android).

Pour télécharger un système et l'utiliser à partir de Parallels Desktop :

- 1 Choisissez Fichier > Nouveau.
- 2 Sélectionnez le système dont vous avez besoin dans la section Systèmes gratuits, cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l'écran.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez commencer à utiliser ce système dans Parallels Desktop.

### Définir le type et la version de l'OS invité

Vous pouvez changer l'OS invité avec lequel une machine virtuelle est configurée et qu'elle doit utiliser. Vous devez le changer dans les cas suivants :

- Si vous mettez à niveau le système d'exploitation client (par exemple, de Windows 10 à Windows 11), vous devez changer son type et sa version en conséquence. Dans le cas contraire, Outils Parallels (p. 144) risquent de ne pas fonctionner correctement.
- Si vous créez une machine virtuelle sans installer de système d'exploitation et décidez de l'utiliser avec un système d'exploitation différent que celui indiqué au départ.

Pour définir le type et la version de l'OS invité :

- 1 Arrêtez la machine virtuelle. (p. 31)
- 2 Ouvrez le menu Actions et choisissez Configurer.
- 3 Cliquez sur Général et sélectionnez un OS à partir du menu situé en dessous du champ Nom.

### Définir le nombre de processeurs alloués à une machine virtuelle

Vous pouvez changer le nombre de CPU virtuels qui seront utilisés pour traiter les processeurs fonctionnant dans la machine virtuelle. Parallels Desktop calcule automatiquement le nombre maximum autorisé de CPU virtuels. Les calculs sont basés sur le nombre de CPU physiques disponibles pour votre ordinateur macOS.

**Remarque** : il est conseillé d'utiliser plusieurs CPU dans votre OS invité si vous êtes sur le point d'utiliser des applications qui s'exécutent mieux sous les processeurs multicoeurs.

Pour définir combien de processeurs sont alloués à une machine virtuelle :

- 1 Arrêtez la machine virtuelle. (p. 31)
- 2 Ouvrez le menu Actions et choisissez Configurer.


3 Cliquez sur Général et sélectionnez un nombre à partir du menu CPU.

**Remarque** : dans Parallels Desktop pour Mac, vous pouvez affecter jusqu' à 4 CPU à une machine virtuelle. Dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, vous pouvez affecter jusqu' à 16 CPU.

## Vérifier l'utilisation de la mémoire et le CPU de la machine virtuelle

Lorsque vous utilisez une machine virtuelle, vous devez vérifier combien de mémoire et de temps de CPU de votre Mac vous utilisez actuellement. Si la machine virtuelle en utilise beaucoup trop et vos applications Mac en cours d'exécution ralentissent, vous pouvez facilement réduire le nombre de CPU (p. 136) et le total de mémoire (p. 110) affectés à la machine virtuelle.

Pour vérifier l'utilisation de la mémoire et du processeur, choisissez Fenêtre > Voir l'utilisation des ressources.



**Remarque** : dans l'onglet CPU et mémoire (p. 228), vous constaterez peut-être que la mémoire utilisée par une machine virtuelle est supérieure à la quantité qui lui est attribuée. Ce phénomène est normal, car le moniteur de ressources affiche la consommation de mémoire de tous les processus de la machine virtuelle.

## Utiliser AppleScript avec l'OS invité

Vous pouvez utiliser AppleScript pour ouvrir les différents fichiers et sites Web dans les applications de l'OS invité. Vous pouvez en avoir besoin lors de la création des workflows automatiques.

Pour être plus concret, supposons que vous ayez besoin d'ouvrir un fichier .txt dans le Bloc-notes de Windows à l'aide d'AppleScript (dans AppleScript Editor). La commande a la syntaxe suivante :

```
tell application "Notepad"  
open "/Users/username/somefile.txt"
```

```
end tell
```

Comme exemple d'ouverture d'un site Web dans l'application de l'OS invité, supposons que vous avez besoin d'ouvrir "www.parallels.fr" dans Internet Explorer. La commande a la syntaxe suivante :

```
tell application "Internet Explorer"  
open "//www.parallels.com"  
end tell
```

## Libérer rapidement de l'espace disque

L'Assistant pour libérer de l'espace disque, vous permet de compresser le ou les disques durs de la machine virtuelle et de supprimer les différents fichiers inutiles pour libérer de l'espace disque.

Pour rapidement compresser le ou les disques, supprimez les fichiers inutiles et libérez de l'espace disque :

- 1 Arrêtez la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur Fichier > Libérer de l'espace disque.

L'Assistant pour libérer de l'espace disque vous indique si vous pouvez récupérer de l'espace disque en supprimant des snapshots de la machine virtuelle, des fichiers cachés et divers fichiers inutiles comme les fichiers de statistiques, de vidage de la mémoire ou de crash (écrans bleus) générés pendant tout le cycle de vie d'une machine virtuelle.

Vous pouvez également conserver de l'espace disque en compressant les disques virtuels manuellement ou en cliquant sur Récupérer dans l'onglet Général de la configuration de machine virtuelle.

## Archiver et désarchiver les machines virtuelles

Si vous avez deux machines virtuelles ou plus, vous pourrez constater que l'espace sur le Mac est insuffisant. Si vous utilisez peu, voire pas du tout, la machine virtuelle, archivez-la pour qu'elle occupe un espace considérablement réduit sur le disque dur du Mac.

### Archiver une machine virtuelle

Pour archiver une machine virtuelle, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Centre de contrôle.

- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle et sélectionnez Archiver.

### Désarchiver une machine virtuelle

Impossible de démarrer la machine virtuelle. Pour démarrer une machine virtuelle archivée, vous devez d'abord la désarchiver. Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Centre de contrôle.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur une machine virtuelle archivée et sélectionnez Démarrer.
- 3 Dans la boîte de dialogue qui vous invite à désarchiver la machine virtuelle, cliquez sur Désarchiver.

## Préparer une machine virtuelle pour le transfert

Si vous devez transférer une machine virtuelle vers un autre Mac ou la partager avec une autre personne, vous pouvez la préparer pour le transfert. La taille de la machine virtuelle est réduite le plus possible et le transfert nécessite moins de temps et moins d'espace disque.

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition.

### Préparer une machine virtuelle pour le transfert

Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Assurez-vous que la machine virtuelle est arrêtée. Si elle est en cours d'exécution, arrêtez-la (p. 31). Si elle est mise en pause ou interrompue, réactivez-la et arrêtez-la (p. 31).

**Remarque** : les machines virtuelles Boot Camp (p. 20), les machines virtuelles archivées (p. 138) et les clones liés (p. 126) ne peuvent pas être préparés pour le transfert.

- 2 Si votre machine virtuelle comprend des snapshots (p. 129), il est recommandé de les supprimer. Cela réduira considérablement la taille de la machine virtuelle. Par ailleurs, ces snapshots peuvent s'avérer inutiles sur un autre Mac si le matériel est différent.
- 3 Ouvrez le Centre de contrôle de Parallels Desktop : dans la barre de menus macOS, cliquez sur l'icône Parallels Desktop et choisissez Centre de contrôle.
- 4 Cliquez avec le bouton droit sur la machine virtuelle que vous souhaitez transférer et sélectionnez Préparer pour le transfert. Parallels Desktop commence à packager la machine virtuelle. Selon la taille de la machine virtuelle, ce processus peut prendre un certain temps.
- 5 Une fois le package créé, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit et indiquer l'endroit où il est stocké dans le Finder. Le package porte l'extension .pvmp.

Si aucun message d'erreur n'apparaît, cela signifie que toutes les données de la machine virtuelle ont été correctement packagées. Si vous le souhaitez, vous pouvez le vérifier. Vous devez comparer la somme de contrôle de la machine virtuelle et celle du package. Elles doivent coïncider.

Pour voir la somme de contrôle de la machine virtuelle, ouvrez le fichier `.txt` créé et enregistré à côté du package. La chaîne figurant dans ce fichier est une somme de contrôle codée.

Pour obtenir la somme de contrôle du package, ouvrez le Terminal et exécutez la commande suivante :

```
shasum -a 256 <chemin d'accès au package>/"<nom_du_package>"
```

Cette commande doit avoir cet aspect :

```
shasum -a 256 /Users/<votre_utilisateur>/Parallels/"Windows 7.pvmp"
```

Le résultat devrait ressembler à ce qui suit :

```
63a90c3c38cc8c358221da339068fc1292b10bf7c00ed8449787b0e6019d706b  
/Users/parallels/Parallels/Windows 7.pvmp
```

La chaîne de début doit coïncider à la chaîne du fichier `.txt` mentionné ci-dessus. Mais il n'est pas nécessaire de comparer l'intégralité de la chaîne. Il suffit de vérifier 4 symboles au début et 4 symboles à la fin.

### Transférer la machine virtuelle

Une fois le package créé, vous devez le transférer vers un autre Mac. Vous pouvez le faire à l'aide d'un stockage dans le Cloud, d'un lecteur réseau, d'un disque dur externe, etc.

### Ouvrir la machine virtuelle sur un autre Mac

Pour ouvrir le package sur un autre Mac, procédez comme suit :

- 1 Lancez Parallels Desktop et choisissez Fichier > Ouvrir.
- 2 Accédez au dossier dans lequel le package est stocké, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Le package apparaît dans le Centre de contrôle Parallels Desktop.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur le package et choisissez Ouvrir le package. Parallels Desktop commence à décompresser la machine virtuelle. Selon la taille du package, ce processus peut prendre un certain temps. Une fois la machine virtuelle décompressée, vous pouvez commencer à l'utiliser.



## Utiliser d'autres systèmes d'exploitation sur votre Mac

Cette section contient des informations propres à certains systèmes d'exploitation autres que Windows 10 ou versions ultérieures.

### Personnaliser le clavier pour l'OS invité

Par défaut, Parallels Desktop contient quatre profils qui représentent les jeux de combinaisons de touches types pour les OS suivants :


- Windows
- Linux
- macOS
- Générique (pour les autres OS invités)

Lorsque vous créez ou enregistrez une machine virtuelle, un de ces profils, en fonction du système d'exploitation invité, est affecté à la machine par défaut. Vous pouvez créer votre propre profil et affectez-le à vos machines virtuelles.

Pour créer un profil de clavier personnalisé ou modifier les profils existants :


- 1 Suivez l'une de ces procédures :
  - Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences.
  - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.

2 Cliquez sur Raccourcis.






3

4 Sélectionnez une machine virtuelle dans le volet, cliquez sur le menu Profil et sélectionnez Modifier la liste des profils.



5 Suivez l'une de ces procédures :

- Pour ajouter un nouveau profil, cliquez sur le bouton Ajouter . Indiquez le nouveau nom du profil et sélectionnez le profil de base à partir de la liste. Une fois le profil créé, vous pouvez soumettre les changements en cliquant sur OK. Sélectionnez ensuite ce nouveau profil dans la liste Profil et configurez ses raccourcis.
- Pour supprimer l'un des profils personnalisés existants, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer .
- Pour dupliquer ou renommer l'un des profils existants, sélectionnez ce profil, cliquez sur le bouton , et sélectionnez l'action correspondante depuis le menu.

**Remarque** : vous pouvez renommer ou supprimer uniquement vos profils personnalisés.

Dans le volet Raccourcis des Préférences de Parallels Desktop, vous pouvez également affecter les profils à vos machines virtuelles.

Pour changer un profil affecté à une machine virtuelle, procédez comme suit :

- Sélectionnez une machine virtuelle et choisissez un profil à partir du menu Profil.

## Utiliser macOS en tant que système d'exploitation client

Vous pouvez installer une copie de macOS dans une machine virtuelle et l'utiliser en tant que système d'exploitation client. Cela peut être utile, si, par exemple, vous voulez tester le logiciel dans une première installation de macOS sans avoir à vous connecter et vous déconnecter de votre compte principal.

**Remarque** : dans App Store Edition, cette fonctionnalité n'est disponible que sur les Mac avec processeur Intel ; elle n'est pas disponible sur les Mac Apple Silicon. Pour plus d'informations sur App Store Edition, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

Par défaut, une installation de macOS est stockée dans une partition de restauration sur votre Mac. Vous pouvez installer macOS facilement dans une machine virtuelle à partir de cette partition sans avoir à vous procurer une autre copie de macOS.

Pour installer macOS dans une machine virtuelle :

- 1 Ouvrez Parallels Desktop et choisissez Fichier > Nouveau.
- 2 Sélectionnez Installer macOS à l'aide de la partition de restauration, cliquez sur Continuer et suivez les instructions à l'écran.

**Remarque** : à partir de Parallels Desktop version 19, vous pouvez utiliser des fichiers .ipsw pour configurer des machines virtuelles macOS sur les Mac Apple Silicon.

Lorsque vous utilisez macOS en tant que système d'exploitation client, vous pouvez l'utiliser en mode Coherence (p. 36). De cette manière, les fenêtres de l'application du système d'exploitation client apparaissent sur le bureau du système d'exploitation hôte avec les applications du système d'exploitation hôte.

Vous pouvez également copier-coller le texte et glisser-déposer les fichiers entre les systèmes macOS hôte et client, tout comme vous le faites lorsque vous utilisez Windows en tant que système d'exploitation client.

Vous pouvez définir si les touches de fonction et les autres raccourcis système déclenchent les actions dans la version hôte ou client de macOS (p. 71).

## Installer ou mettre à jour les Outils Parallels

Les Outils Parallels sont une suite d'outils "en coulisse" qui permettent d'exécuter des opérations sans problème entre macOS et Windows ou un autre système d'exploitation client.

Cette section donne un aperçu des Outils Parallels et fournit des informations sur leur installation dans différents systèmes d'exploitation clients.

### Présentation des Outils Parallels

Les Outils Parallels sont une série d'utilitaires spécifiques qui vous aident à utiliser vos machines virtuelles, et ce le plus simplement et le plus efficacement possible. Avec les Outils Parallels, vous pouvez déplacer sans le moindre problème la souris entre la machine virtuelle et votre Mac, changer la résolution de l'écran de la machine virtuelle en redimensionnant simplement sa fenêtre, synchroniser les paramètres de date et heure de votre machine virtuelle et partager les dossiers et disques de votre Mac avec ses machines virtuelles, copier le texte et glisser-déposer les objets de macOS à la machine virtuelle et vice versa.

Les Outils Parallels sont disponibles pour les systèmes d'exploitation Windows, Linux, et macOS les plus populaires et incluent les utilitaires listés ci-dessous. Tous les utilitaires pris en charge par votre OS invité sont installés dans votre machine virtuelle en tant qu'un seul et même pack lorsque vous installez les Outils Parallels.

Utilitaire	Disponible pour	Description
Outil de synchronisation de la souris	Windows Linux macOS	L'Outil de synchronisation de la souris capture l'entrée de la souris dans la machine virtuelle à chaque fois que le pointeur passe au niveau de sa fenêtre et libère automatiquement l'entrée lorsque ce même pointeur se déplace en dehors de cette fenêtre.

Outil de synchronisation de la date/l'heure	Windows Linux macOS	<p>L'Outil de synchronisation de la date/l'heure vous permet de personnaliser les paramètres de la date/l'heure de votre machine virtuelle. Vous pouvez :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synchroniser automatiquement les paramètres temporels de votre machine virtuelle avec ceux de votre Mac.</li> <li>• Configurer et maintenir la différence de temps entre votre Mac et votre machine virtuelle.</li> </ul>
Outil Glisser-déposer	Windows Linux macOS	<p>L'outil Glisser-déposer permet de glisser-déposer des fichiers entre vos machines virtuelles et macOS.</p>
Outil de synchronisation du Presse-papiers	Windows Linux macOS	<p>L'Outil de synchronisation du Presse-papiers vous permet d'échanger facilement les textes entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la machine virtuelle et votre Mac.</li> <li>• les différentes machines virtuelles, quels que soient les systèmes d'exploitation invités qui y sont installés.</li> </ul> <p>Pour copier-coller du texte, vous devez utiliser la procédure standard pour le système d'exploitation actuel. Par exemple, pour copier un certain texte dans l'OS invité Windows, sélectionnez le texte et appuyez sur Ctrl+C. Pour coller ce texte dans macOS, appuyez sur Cmd+V, ou sélectionnez Coller à partir du menu de raccourcis.</p>
Outil de résolution dynamique	Windows Linux macOS	<p>L'Outil de résolution dynamique vous permet d'utiliser la résolution dynamique. Lorsque vous redimensionnez la fenêtre de l'OS invité en faisant glisser son angle droit inférieur, la résolution de la fenêtre de l'OS invité change automatiquement.</p>
Outil Dossiers partagés	Windows Linux macOS	<p>L'Outil Dossiers partagés vous permet de partager les dossiers Mac avec la machine virtuelle et vice versa. Grâce à cet outil, vous pouvez accéder à vos dossiers Mac à partir de la machine virtuelle.</p>
Outil Coherence*	Windows Linux macOS	<p>L'Outil Coherence vous permet d'utiliser vos programmes Windows ou Linux comme s'il s'agissait d'applications Mac. Il masque la fenêtre de votre machine virtuelle Windows, laissant les fenêtres des applications de Mac et de l'OS invité visibles.</p>
Outil Profil partagé	Windows Linux	<p>L'outil Profil partagé vous permet de partager votre Bureau Mac, vos images, documents, téléchargements, musiques et vidéos avec votre machine virtuelle. Vous pouvez ainsi y accéder directement à partir du système d'exploitation invité.</p>

Outil Applications partagées*	Windows Linux	L'outil Applications partagées vous permet d'indiquer les applications par défaut pour certains types de fichiers. Ainsi, vous pouvez faire en sorte que certains types de fichiers s'ouvrent dans les applications Windows ou Linux par défaut, et d'autres, dans macOS.
Outil Applications Internet partagées	Windows	L'Outil Applications Internet partagées vous permet d'indiquer les navigateurs Internet par défaut, dont ceux installés dans la machine virtuelle, pour différents types de pages Internet. Par exemple, vous pouvez définir que les pages Internet s'ouvrent dans votre navigateur Internet macOS par défaut et que les pages FTP s'ouvrent dans le navigateur Internet installé dans votre machine virtuelle.
SmartMount	Windows Linux macOS	SmartMount détecte automatiquement les volumes connectés à votre Mac et les rend disponibles également pour votre machine virtuelle.
Outil d'impression	Windows Linux	L'Outil d'impression vous permet de synchroniser les imprimantes de l'OS invité et hôte.
Outil d'intégration de la barre des tâches*	Windows	L'outil d'intégration de la barre des tâches vous permet d'utiliser les icônes de la barre système de Windows dans la barre de menus de Mac.

**Remarque :** les fonctionnalités identifiées par un astérisque (\*) ne sont pas disponibles dans l'édition App Store. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

Les Outils Parallels sont situés sur les images disque installées avec Parallels Desktop. Il existe une image disque distincte des Outils Parallels pour chaque type de système d'exploitation invité pris en charge.

- `prl-tools-win.iso` - image disque avec les Outils Parallels pour les systèmes d'exploitation invités Windows.
- `prl-tools-lin.iso` - image disque avec les Outils Parallels pour les systèmes d'exploitation invités Linux.
- `prl-tools-mac.iso` - image disque avec les Outils Parallels pour les systèmes d'exploitation invités macOS.

Vous pouvez trouver ces images disques dans l'emplacement suivant de votre Mac :  
`/Applications/Parallels Desktop/Contents/Resources/Tools.`

## Outils Parallels pour Windows

**Important** : Pour profiter au mieux des fonctionnalités qu'offre Parallels Desktop, les Outils Parallels doivent être installés.

Les Outils Parallels peuvent être installés dans les systèmes d'exploitation invités Windows :

- Windows 11
- Windows 10
- Windows 8, 8.1
- Windows 7
- Windows Server 2008
- Windows Vista
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Windows 2000

### Installer les Outils Parallels

Si vous avez choisi Installation expresse lors de la première installation de Windows, les Outils Parallels ont été installés automatiquement après l'installation.

Si vous n'avez pas choisi Installation expresse, procédez comme suit pour installer les Outils Parallels :

- 1 Démarrez Windows (p. 25).
- 2 Lorsque Windows démarre, choisissez Installer les Outils Parallels à partir du menu Machine virtuelle.

**Remarque** : une fois que vous avez choisi Installer les Outils Parallels dans Windows 7 et Windows Vista, l'User Access Control (UAC, contrôle du compte de l'utilisateur) risque de vous demander si vous autorisez ou non l'installation des Outils Parallels. Dans ce cas, vous devez autoriser l'installation.

- 3 Cliquez sur Continuer pour connecter l'image ISO aux Outils Parallels pour Windows au lecteur CD/DVD-ROM de la machine virtuelle.
- 4 Pour démarrer l'installation, cliquez sur Installer les Outils Parallels.

**Remarque** : une fois que vous avez cliqué sur Installer les Outils Parallels dans Windows 7 et Windows Vista, l'User Access Control (UAC, contrôle du compte de l'utilisateur) risque de vous

demander si vous autorisez ou non l'installation des Outils Parallels. Dans ce cas, vous devez autoriser l'installation.

- 5 Une fois l'installation terminée, cliquez sur Redémarrer pour redémarrer la machine virtuelle ou patienter 2 minutes et son redémarrage sera automatique.

Si l'image ISO des Outils Parallels ne s'exécute pas automatiquement après avoir cliqué sur Continuer, cela signifie que l'exécution automatique du CD/DVD doit être désactivée dans votre machine virtuelle. Dans ce cas, procédez comme suit pour installer les Outils Parallels :

- 1 Ouvrez Poste de travail / Ordinateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur les Outils Parallels et choisissez Ouvrir.
- 2 Double-cliquez sur le fichier `PTAgent` pour démarrer l'installation.
- 3 Une fois l'installation terminée, cliquez sur Redémarrer pour redémarrer la machine virtuelle ou patienter 2 minutes et son redémarrage sera automatique.

Pour gérer les paramètres des Outils Parallels installés dans une machine virtuelle, utilisez l'onglet Options dans la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.

### Réinstaller ou mettre à jour les Outils Parallels

Pour réinstaller les Outils Parallels :

- 1 Démarrez Windows (p. 25).

Si Parallels Desktop est en mode Coherence au démarrage de Windows, cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Quitter Coherence.

- 2 Lorsque Windows démarre, choisissez Réinstaller les Outils Parallels à partir du menu Machine virtuelle.

Cette option n'est disponible que si les Outils Parallels sont à jour. Si les Outils Parallels ne sont pas à jour, vous verrez l'option Mettre à jour les Outils Parallels à la place.

### Vérifier si les Outils Parallels ont été installés

Vous pouvez facilement confirmer si les Outils Parallels ont été installés. Démarrez votre machine virtuelle et regardez la barre de statuts de sa fenêtre : Si l'astuce « Appuyez sur Ctrl+Alt pour libérer le clavier et la souris » s'affiche dans la barre de statut de la fenêtre de la machine virtuelle, cela signifie que les Outils Parallels ne sont pas installés. Si les Outils Parallels sont installés, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche pour libérer le clavier et la souris - ils sont libérés automatiquement.



## Outils Parallels pour Linux

Pour installer les Outils Parallels pour Linux, il vous faut les packs suivants :

- gcc ;
- make ;
- pack de développement du noyau et
- checkpolicy (pour les systèmes compatibles SELinux).

Il peut également vous falloir les packs supplémentaires suivants :

- dkms ;
- pilote HP Color LaserJet 8500 Postscript.

L'installeur des Outils Parallels permet d'installer ces packs automatiquement à partir du répertoire de distribution. Cela dit, si le répertoire de packs n'est pas configuré ou n'est pas disponible, vous devez installer manuellement tous les packs obligatoires. Pour connaître la procédure à suivre, reportez-vous au document de distribution de Linux.

### Préparer à l'installation

Avant d'installer les Outils Parallels dans une machine virtuelle Linux, procédez comme suit :

- Fermez toutes les applications fonctionnant sur la machine virtuelle ;
- Si vous utilisez un Gestionnaire de fenêtres accéléré 3D, désactivez-le.
- Veillez à ce que tous les packs obligatoires sont disponibles dans le système.

**Remarque :** pour installer les Outils Parallels dans votre machine virtuelle, vous devez avoir les privilèges `root`.

### Installer les Outils Parallels dans les plus récentes versions des systèmes d'exploitation Linux

Si vous avez l'une des plus récentes versions des systèmes d'exploitation Linux (Ubuntu, Fedora) avec interface graphique, le fichier image `prl-tools-lin.iso` sera automatiquement monté après l'avoir connecté au lecteur CD/DVD. Pour installer les Outils Parallels, procédez comme suit :

- 1 Démarrez la machine virtuelle et connectez-la à la session graphique.
- 2 Lorsque le système d'exploitation démarre, cliquez sur le menu Actions et choisissez Installer les Outils Parallels.

**Remarque** : si l'option Installer les Outils Parallels est grisée, assurez-vous que votre système d'exploitation est conforme aux exigences listées ci-dessus.

Le fichier image `prl-tools-lin.iso` sera monté dans le lecteur CD/DVD de la machine virtuelle.

Vous pouvez connecter et monter manuellement le fichier image ISO des Outils Parallels. Dans la barre de menus du Mac, cliquez sur Périphériques > CD/DVD > Connecter l'image. Dans la fenêtre du Finder, allez dans le dossier du disque dur (normalement intitulé « Machintosh HD », sélectionnez le dossier `/Applications/Parallels Desktop.app/Contents/Resources/Tools/`, sélectionnez le fichier `prl-tools-win.iso` puis cliquez sur Ouvrir pour le connecter à la machine virtuelle.

- 3 Une fois l'image au format ISO des Outils Parallels montée automatiquement, ouvrez la fenêtre avec le volume Outils Parallels.
- 4 Double-cliquez sur le fichier `install-gui`. L'installation graphique des Outils Parallels pour Linux démarre.
- 5 Saisissez les identifiants `su` ou `sudo` appropriés pour installer les Outils Parallels à la racine.
- 6 Une fois l'installation des Outils Parallels terminée, redémarrez votre machine virtuelle.

### Installer les Outils Parallels dans les autres versions des systèmes d'exploitation clients Linux

Pour installer les Outils Parallels dans des versions antérieures des systèmes d'exploitation Linux ou de systèmes sans interface graphique, vous devez monter manuellement le fichier image `prl-tools-lin.iso`. Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Démarrez la machine virtuelle.
- 2 Au démarrage du système d'exploitation client, choisissez Installer les Outils Parallels dans le menu Actions.

**Remarque** : si l'option Installer les Outils Parallels est grisée, assurez-vous que votre système d'exploitation est conforme aux exigences pour l'installation des Outils Parallels.

Le fichier image `prl-tools-lin.iso` sera connecté au lecteur CD/DVD de la machine virtuelle.

- 3 Démarrez un Terminal dans votre système d'exploitation client Linux. Pour obtenir les privilèges `root`, entrez la commande suivante :

```
su
```

- 4 Assurez-vous que l'image du CD des Outils Parallels n'est pas montée en entrant :

```
mount | grep iso9660
```

Si cette commande ne retourne rien, passez à l'étape suivante.

Si cette commande retourne quelque chose de ce style

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0),
```

ignorez l'étape suivante et passez à la prochaine.

Si cette commande retourne quelque chose de ce style

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0)
```

avec l'option `noexec` présente entre parenthèses, vous devez démonter le disque à l'aide de la commande suivante puis procéder à l'étape suivante:

```
umount /dev/cdrom
```

**5** Pour monter l'image du disque d'installation des Outils Parallels, procédez comme suit :

```
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom
```

**Remarque** : `/dev/cdrom` est le lecteur CD/DVD de la machine virtuelle et `/media/cdrom` le point de montage de ce périphérique. Dans certains systèmes d'exploitation Linux, le point de montage du lecteur CD/DVD virtuel peut apparaître en tant que `/dev/hdb` et le point de montage `/mnt/cdrom`. Certains systèmes d'exploitation Linux n'ont pas de point de montage du lecteur CD/DVD. Dans ce cas, vous devez créer manuellement le répertoire du point de montage.

**6** Lorsque l'image du disque d'installation est montée, changez le répertoire pour le répertoire du lecteur CD/DVD à l'aide de

```
cd /media/cdrom/
```

**7** Dans le répertoire du lecteur CD/DVD, entrez la commande suivante pour lancer l'installation des Outils Parallels :

```
./install
```

**Remarque** : vous devez avoir les privilèges `root` pour exécuter cette commande.

**8** Suivez les instructions du programme d'installation des Outils Parallels pour terminer l'installation.

**9** Une fois l'installation des Outils Parallels terminée, redémarrez votre machine virtuelle.

**Remarque** : si X Server n'arrive pas à démarrer dans votre machine virtuelle, vous pouvez installer les Outils Parallels manuellement en mode texte (p. 152).

Pour gérer les paramètres des Outils Parallels installés dans une machine virtuelle, utilisez l'onglet Options dans la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.

### Comment vérifier si les Outils Parallels ont été installés

Vous pouvez facilement confirmer si les Outils Parallels ont été installés. Démarrez votre machine virtuelle et regardez la barre de statuts de sa fenêtre : Si l'astuce « Appuyez sur Ctrl+Alt pour libérer le clavier et la souris » s'affiche dans la barre de statut de la fenêtre de la machine virtuelle, cela signifie que les Outils Parallels ne sont pas installés. Si les Outils Parallels sont installés, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche pour libérer le clavier et la souris - ils sont libérés automatiquement.

### Résolution des problèmes

Les Outils Parallels peuvent ne pas s'installer si tous les packs obligatoires ne sont pas disponibles. Vérifiez si le fichier `/var/log/parallels-tools-install.log` du système d'exploitation client contient des messages d'erreur, installez les packs manquants et réessayez d'installer les Outils Parallels.

Pour en savoir plus sur l'installation des Outils Parallels, reportez-vous à la base de connaissances Parallels disponible à l'adresse <http://kb.parallels.com>.

### Mettre à jour les Outils Parallels

Si une version plus récente des Outils Parallels pour Linux est disponible, la fenêtre Agent d'installation des Outils Parallels apparaît. Vous êtes invité à choisir la commande pour acquérir les privilèges root et entrer le mot de passe (si `su` est le mot de passe root, si `sudo` est votre mot de passe utilisateur). Ensuite, la mise à jour des Outils Parallels est automatique.

### Réinstaller les Outils Parallels

Pour réinstaller les Outils Parallels dans Linux, supprimez tout d'abord les Outils Parallels puis réinstallez-les.

### Installer et mettre à niveau les Outils Parallels en mode texte dans Linux

Une fois passé à Parallels Desktop, X Server risque de ne pas démarrer dans les machines virtuelles Linux. Pour résoudre le problème, vous devez installer les Outils Parallels en mode texte.

- 1 Démarrez la machine virtuelle.
- 2 Si vous voyez un message sur X Server selon lequel il n'a pas pu démarrer, passez à une autre console virtuelle à l'aide de Ctrl+Option+F1 (Ctrl+Alt+F1) ou Ctrl+Option+F2 (Ctrl+Alt+F2) et entrez vos identifiants de connexion.

- 3 Choisissez Installer les Outils Parallels à partir du menu Actions pour connecter l'image ISO des Outils Parallels à votre machine virtuelle.

**Remarque** : si l'option Installer les Outils Parallels est grisée, assurez-vous que les Outils Parallels peuvent être installés dans le système d'exploitation client. Pour voir la liste des systèmes d'exploitation invités pris en charge par les Outils Parallels, reportez-vous à la section Présentation des Outils Parallels (p. 144) dans le *Guide d'utilisateur* de Parallels Desktop.

Le fichier image `prl-tools-lin.iso` sera connecté au lecteur CD/DVD de la machine virtuelle.

- 4 Dans la console de la machine virtuelle, entrez la commande suivante pour obtenir des privilèges `root` :

```
su
```

- 5 Assurez-vous que l'image du CD des Outils Parallels n'est pas montée en entrant :

```
mount | grep iso9660
```

Si cette commande ne retourne rien, passez à l'étape suivante.

Si cette commande retourne quelque chose de ce style

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,exec,nosuid,nodev,uid=0),
```

ignorez l'étape suivante et passez à la prochaine.

Si cette commande retourne quelque chose de ce style

```
/dev/cdrom on /media/cdrom type iso9660 (ro,noexec,nosuid,nodev,uid=0)
```

avec l'option `noexec` présente entre parenthèses, vous devez démonter le disque à l'aide de la commande suivante puis procéder à l'étape suivante:

```
umount /dev/cdrom
```

- 6 Pour monter l'image du disque d'installation des Outils Parallels, procédez comme suit :

```
mount -o exec /dev/cdrom /media/cdrom
```

**Remarque** : `/dev/cdrom` est le lecteur CD/DVD de la machine virtuelle et `/media/cdrom` le point de montage de ce périphérique. Dans certains systèmes d'exploitation Linux, le point de montage du lecteur CD/DVD virtuel peut apparaître en tant que `/dev/sr0` ou `/dev/hdb` et le point de montage `/mnt/cdrom`. Certains systèmes d'exploitation Linux n'ont pas de point de montage du lecteur CD/DVD. Dans ce cas, vous devez créer manuellement le répertoire du point de montage.

- 7 Lorsque l'image du disque d'installation est montée, changez le répertoire pour le répertoire du lecteur CD/DVD à l'aide de

```
cd /media/cdrom/
```

- 8 Dans le répertoire du lecteur CD/DVD, entrez la commande suivante pour lancer l'installation des Outils Parallels :

```
./install
```

**Remarque** : vous devez avoir les privilèges `root` pour exécuter cette commande.

**9** Suivez les instructions du programme d'installation des Outils Parallels pour terminer l'installation.

**10** Une fois l'installation des Outils Parallels terminée, redémarrez votre machine virtuelle.

Pour en savoir plus sur l'installation des Outils Parallels dans Linux, reportez-vous à la section Installer les Outils Parallels dans un système d'exploitation client Linux (p. 149).

## Outils Parallels pour Mac

### Installer les Outils Parallels

Pour installer les Outils Parallels dans une machine virtuelle macOS :

- 1** Démarrez la machine virtuelle macOS.
- 2** Lorsque macOS démarre, choisissez Actions > Installer les Outils Parallels. L'image au format ISO des Outils Parallels se connecte au lecteur CD/DVD de la machine virtuelle. Le système d'exploitation invité la monte automatiquement.
- 3** Ouvrez le dossier du volume Outils Parallels dans le Finder et double-cliquez sur Installer.
- 4** Une fois que vous y êtes invité, entrez le mot de passe administrateur.
- 5** Une fois l'installation des Outils Parallels terminée, redémarrez votre machine virtuelle.

### Réinstaller les Outils Parallels

Pour réinstaller les Outils Parallels :

- 1** Démarrer la machine virtuelle macOS (p. 25).
- 2** Lorsque macOS démarre, connectez-vous à la session graphique et choisissez Réinstaller les Outils Parallels à partir du menu Machine virtuelle. Les Outils Parallels seront automatiquement réinstallés.

### Mettre à jour les Outils Parallels

Si une version plus récente des Outils Parallels pour Mac est disponible, les Outils Parallels se mettent automatiquement à jour.

## Vérifier si les Outils Parallels ont été installés

Vous pouvez facilement confirmer si les Outils Parallels ont été installés. Démarrez votre machine virtuelle et regardez la barre de statuts de sa fenêtre : Si l'astuce « Appuyez sur Ctrl+Alt pour libérer le clavier et la souris » s'affiche dans la barre de statut de la fenêtre de la machine virtuelle, cela signifie que les Outils Parallels ne sont pas installés. Si les Outils Parallels sont installés, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur une touche pour libérer le clavier et la souris. Ils sont libérés automatiquement.

## Pour les développeurs de logiciel

Les rubriques de cette section comportent des informations destinées aux développeurs de logiciels. Pour la plupart, ces fonctionnalités sont disponibles uniquement dans les éditions Pro et Business de Parallels Desktop.

### Optimiser le débogage à distance

Le plug-in Parallels pour Visual Studio vous permet de développer des logiciels dans une machine virtuelle et de les tester dans d'autres machines virtuelles d'un simple clic.

**Remarque** : cette fonction est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

### Configuration requise

Pour utiliser ce plug-in, vous devez disposer de la configuration suivante :

- Une machine virtuelle Windows 7 (ou version ultérieure) avec Visual Studio Professional/Enterprise 2013 (ou version ultérieure).
- D'autres machines virtuelles en cours d'exécution (dotées de Windows 7 ou version ultérieure) dans lesquelles vous testerez le projet.
- La machine virtuelle dotée de Visual Studio et les autres machines virtuelles doivent appartenir au même pool d'adresses IP ou être configurées pour utiliser le réseau partagé (p. 170).
- Les Outils Parallels doivent être installés sur toutes les machines virtuelles (p. 144).
- L'option Accéder aux dossiers Windows à partir du Mac (p. 47) doit être sélectionnée dans la machine virtuelle dotée de Visual Studio.
- L'option Partager les dossiers : Tous les disques (p. 47) doit être sélectionnée dans les autres machines virtuelles.

- Les comptes utilisateurs connectés aux machines virtuelles dans lesquelles vous allez tester votre projet doivent disposer d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, et vous devez les connaître.

### Installer le plug-in Parallels pour Visual Studio


Pour installer le plug-in Parallels, procédez comme suit :

- 1 Dans la machine virtuelle dotée de Visual Studio, accédez au répertoire dans lequel sont installés les Outils Parallels. Dans la plupart des cas, il s'agit de `C:\Program Files (x86)\Parallels\Parallels Tools\DevTools`.
- 2 Double-cliquez sur le fichier `VMDebugHelper.vsix`. Le plug-in pour Visual Studio sera installé automatiquement.

### Comment cela fonctionne

Pour commencer le débogage à distance de votre projet, suivez les étapes suivantes :

- 1 Dans la machine virtuelle dans laquelle Visual Studio est installée, ouvrez Visual Studio et ouvrez votre projet.
- 2 Créez le projet et testez-le localement.
- 3 Cliquez sur PARALLELS > Commencer le débogage dans la machine virtuelle et sélectionnez la machine virtuelle dont vous avez besoin (cette machine virtuelle doit être en cours d'exécution).



Votre projet s'ouvrira dans la machine virtuelle sélectionnée.

## Utilisation de Rosetta pour exécuter un logiciel x86-64 Linux sur les Mac avec processeur Apple Silicon

À partir de Parallels Desktop 19, les utilisateurs des éditions Pro et Business peuvent exécuter des fichiers binaires x86-64 dans les machines virtuelles Linux sur les Mac avec processeur Apple Silicon. Cette fonctionnalité présente notamment l'avantage de permettre l'exécution des conteneurs x86 Docker dans les machines virtuelles Linux.

Remarque : cette fonctionnalité est alimentée par la couche de traduction de code Rosetta d'Apple qui permet d'exécuter du code x86-64 sur les Mac avec processeur Apple Silicon. Elle exige macOS Ventura 13 ou une version ultérieure en tant que système d'exploitation hôte. Les limites




connues sont l'absence de prise en charge des packages Snap, les problèmes de dépendance d'une architecture à l'autre et la prise en charge incomplète des distributions Red Hat/RHEL.

## Configuration rapide

Pour accélérer le processus, Parallels propose une machine virtuelle Ubuntu 22.04.02 prête à être téléchargée, préconfigurée avec Rosetta installée, dépendances mises à jour et Docker prêt à l'emploi.

Pour l'installer, ouvrez le Centre de contrôle dans Parallels Desktop, créez une nouvelle machine virtuelle dans la liste des systèmes gratuits et sélectionnez Télécharger Ubuntu avec émulation x86\_64, puis cliquez sur Continuer pour créer et démarrer la machine virtuelle.



Vous pouvez désormais utiliser Docker dans le Terminal immédiatement afin de créer des conteneurs x86-64, car l'interface de ligne de commande de Docker est préinstallée dans l'appliance. Vous pouvez également essayer d'installer le logiciel, à condition qu'il soit conforme aux restrictions.

Remarque : pour accéder aux instructions d'installation manuelle et à différents scénarios de résolution des problèmes, reportez-vous à notre article de la base de connaissances.

### Générer un dump principal

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Si vous devez générer le dump mémoire d'une machine virtuelle, vous pouvez le faire depuis Parallels Desktop. Lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution, cliquez sur le menu Développer dans la barre de menus de macOS, puis choisissez Générer le dump principal. Pour plus d'informations sur le dump, son emplacement de stockage et sa conversion au format Linux, Windows ou macOS, reportez-vous à la rubrique *prlcore2dmp* du *Guide de référence de ligne de commande Parallels Desktop Pro Edition* disponible en ligne.

### Utiliser des noms de machine virtuelle en tant que noms DNS

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Lorsque vous démarrez une machine virtuelle fonctionnant en mode réseau partagé (p. 170) ou de l'hôte uniquement (p. 173) et que cette machine virtuelle reçoit une adresse IP par DHCP, elle est enregistrée dans le fichier macOS *etc/hosts*. Vous pouvez utiliser son nom pour vous connecter depuis le système d'exploitation client ou depuis une autre machine virtuelle fonctionnant en mode réseau partagé (p. 170) ou de l'hôte uniquement (p. 173).

Par exemple, après avoir démarré une machine virtuelle de ce type, votre fichier *etc./hosts* peut avoir l'aspect suivant :

```
10.211.55.3 windows-8.1.shared windows-8.1 #prl_hostonly shared
```

Vous pouvez utiliser le nom de la machine virtuelle (*windows-8.1.shared*) pour vous connecter à cette machine virtuelle. Par exemple, si vous exécutez la commande suivante dans le terminal macOS :

```
ping windows-8.1.shared
```

vous commencez à envoyer la commande ping 10.211.55.3.

Lors de l'arrêt d'une machine virtuelle de ce type, son entrée d'enregistrement est supprimée du fichier *etc./hosts*.

## Démarrer une session de débogage

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Vous pouvez démarrer une session de débogage directement depuis Parallels Desktop. Lorsque la machine virtuelle est en cours d'exécution, cliquez sur le menu Développer dans la barre de menus macOS, puis choisissez Commencer la session de débogage.


**Remarque** : Parallels Desktop prend en charge lldb en tant que composant frontal de débogage. Il doit être installé à l'aide des outils de ligne de commande XCode et vous devez accepter le contrat de licence de lldb.

## Établir une connexion en série sur TCP

Les versions ARM et x86 prennent en charge l'établissement d'une connexion de port série sur TCP. Les ports s'ouvrent sur l'ordinateur hôte et ne dépendent pas des paramètres réseau de la machine virtuelle cliente.

**Remarque** : vous trouverez d'autres informations sur la configuration d'un port série sur une machine virtuelle Parallels dans la section correspondante (p. 255) du présent guide.

La connexion série sur TCP peut être utilisée pour le débogage à distance des machines virtuelles. Vous devrez configurer votre machine virtuelle en tant que serveur si vous souhaitez la déboguer ou en tant que client si vous souhaitez l'utiliser pour déboguer d'autres ordinateurs. Commencez par choisir Nouveau socket dans le menu déroulant Source, puis saisissez **tcp://0.0.0.0:2020** pour le rôle de serveur ou **tcp://127.0.0.1:2020** pour le rôle de client. Utilisez le menu déroulant Mode pour choisir le rôle approprié. Le protocole IPv6 est également pris en charge, si bien que vous pouvez configurer le serveur sous la forme **tcp://[:]:2020** et le client sous la forme **tcp://[fe80::1023:163b:ef12:d40e%eth0]:2020**.



## Intégration avec Chef/Ohai

**Remarque :** cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Si vous utilisez Chef pour provisionner vos machines virtuelles Parallels ou vos systèmes hôtes exécutant Parallels Desktop, vous pouvez vérifier dans la recette que le type de virtualisation système utilisée est la virtualisation de Parallels. Pour ce faire, utilisez l'attribut `node['virtualization']`. Cet attribut est défini par Ohai pendant l'exécution du client Chef.

**Remarque :** vous devez disposer d'Ohai version 8.6.0 ou ultérieure.

Le système hôte affiche les informations suivantes :

```
"virtualization": {  
  "systems": {  
    "parallels": "host"  
  },  
  "system": "parallels",  
  "role": "host"
```

Le système client, quant à lui, affiche les informations suivantes :

```
"virtualization": {  
  "systems": {  
    "parallels": "guest"  
  },  
  "system": "parallels",  
  "role": "guest"  
}
```

## Intégration avec Packer

Parallels Desktop 19 intègre de nouvelles fonctionnalités avec HashiCorp Packer : le plug-in Packer pour Parallels peut désormais créer des machines virtuelles Parallels Desktop à partir d'images ISO, y ajouter et provisionner le logiciel de votre choix, puis les exporter au format PVM. Le répertoire qui en résulte contient tous les fichiers nécessaires à l'exécution portable de la machine virtuelle.

Vous trouverez d'autres guides et exemples dans cette page.

## Résoudre les requêtes DNS des systèmes d'exploitation clients à l'aide de `etc./hosts`

**Remarque** : cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Lorsqu'une machine virtuelle fonctionnant en mode Réseau partagé (p. 170) envoie une requête DNS, cette requête est désormais résolue également à l'aide du fichier macOS `etc./hosts`.

Par exemple, si votre fichier macOS `etc./hosts` contient l'entrée suivante :

```
1.2.3.5    testh
```

et que vous commencez à envoyer la commande ping `testh` dans une machine virtuelle, le système d'exploitation client vérifie d'abord le fichier macOS `etc./hosts` et commence à envoyer la commande ping 1.2.3.5.

## Changer rapidement la résolution de l'écran

Si vous utilisez une machine virtuelle en mode d'affichage Fenêtre ou Plein écran, vous pouvez changer facilement la résolution de son écran. Il vous suffit de cliquer sur le menu Affichage dans la barre de menus macOS, puis de pointer sur l'option Définir la résolution et de sélectionner la résolution d'écran de votre choix.

**Remarque** : l'option Définir la résolution est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition pour les machines virtuelles sur lesquelles les Outils Parallels sont installés (p. 144). L'option Afficher les outils de développeur doit également être activée dans le panneau Autres options de la configuration de la machine virtuelle.

Si vous utilisez la machine virtuelle en mode d'affichage Plein écran sur plusieurs écrans, la résolution d'écran est modifiée sur le moniteur sur lequel vous avez sélectionné une nouvelle résolution.

## Autres actions

Grâce à Parallels Desktop, vous pouvez également effectuer les opérations suivantes :

- Optimiser la machine virtuelle pour le développement logiciel (p. 113)
- Simuler différents débits de connectivité Internet (p. 237)
- Télécharger les machines virtuelles préconfigurées (p. 135)

- Activer la prise en charge de la virtualisation imbriquée (p. 228)

## Définir des associations de types de fichiers

Lorsque vous utilisez Parallels Desktop, vous avez peut-être besoin d'ouvrir un fichier macOS dans certaines applications Windows ou un fichier Windows dans certaines applications macOS. Si c'est souvent le cas, changez l'association de fichier pour le fichier.

### Remarques :

1. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour Windows XP et les versions ultérieures lorsque les Outils Parallels sont installés (p. 147).
2. Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

### Associer des fichiers macOS à une application Windows

Pour que certains types de fichiers macOS s'ouvrent toujours dans une application Windows, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un fichier macOS dans le Finder, pointez vers Ouvrir avec et cliquez sur Autre.
- 2 Accédez à Macintosh HD > Utilisateurs > <nom d'utilisateur> > Applications (Parallels) et ouvrez le dossier de machine virtuelle requis.
- 3 Sélectionnez l'application Windows souhaitée et cliquez sur Ouvrir.
- 4 Parallels Desktop affiche une notification OS X vous demandant si vous souhaitez définir ce programme comme application par défaut pour ce type de fichiers. Cliquez sur Créer. Désormais, tous les fichiers de ce type s'ouvriront dans l'application Windows sélectionnée.

Pour que certains types de fichiers macOS s'ouvrent toujours dans une application Windows, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un fichier macOS et choisissez Obtenir des infos.
- 2 Dans la section Ouvrir avec, cliquez sur le menu Ouvrir avec et choisissez Autre.
- 3 Accédez à Macintosh HD > Utilisateurs > <nom d'utilisateur> > Applications (Parallels) et ouvrez le dossier de machine virtuelle requis.
- 4 Sélectionnez l'application Windows que vous souhaitez, choisissez Toujours ouvrir avec et cliquez sur Ajouter.

- 5 Cliquez sur **Changer tout** et fermez le menu des informations sur le fichier. Désormais, tous les fichiers de ce type s'ouvriront dans l'application Windows sélectionnée.

### Associer des fichiers Windows à une application macOS

Pour Windows 10 :

Pour que certains types de fichiers Windows s'ouvrent toujours dans une application macOS, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un fichier Windows et choisissez **Ouvrir avec > Choisir une autre application**.
- 2 Sélectionnez l'application macOS que vous souhaitez utiliser avec ce type de fichier et vérifiez que l'option **Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers <extension\_fichier>** est sélectionnée. Désormais, tous les fichiers de ce type s'ouvriront dans l'application macOS sélectionnée.

Pour Windows 8 et Windows 7 :

Pour que certains types de fichiers Windows s'ouvrent toujours dans une application macOS, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un fichier Windows et choisissez **Ouvrir avec > Choisir l'application par défaut**.
- 2 Sélectionnez l'application macOS que vous souhaitez utiliser avec ce type de fichier et vérifiez que l'option **Utiliser cette application pour tous les fichiers <extension\_fichier>** est sélectionnée. Désormais, tous les fichiers de ce type s'ouvriront dans l'application macOS sélectionnée.

## Mode Picture in Picture

Lorsque vous passez en mode Picture in Picture, vous pouvez redimensionner les fenêtres de la machine virtuelle et les placer en parallèle avec vos applications Mac.

En mode Picture in Picture, vous pouvez :

- redimensionner simplement la fenêtre Windows tout en conservant son format en tirant sur l'angle droit inférieur ;
- redimensionner la fenêtre Windows en appuyant et maintenant enfoncé le bouton Option (Alt) puis en tirant sur l'angle droit inférieur de cette fenêtre et




- redimensionner la fenêtre Windows et adapter dynamiquement la résolution de l'écran en appuyant sur la touche Ctrl et en la maintenant enfoncée, puis en tirant sur l'angle droit inférieur de cette fenêtre.

À l'aide des paramètres Picture in Picture, vous pouvez configurer l'apparence et le comportement de la machine virtuelle lorsqu'elle fonctionne en mode Picture in Picture. En mode Picture in Picture, vous pouvez redimensionner les fenêtres de la machine virtuelle et les placer en parallèle avec vos applications Mac. Une fenêtre Picture in Picture peut être redimensionnée à n'importe quelle taille et son contenu est toujours actif. Vous pourrez ainsi surveiller les tâches en cours d'exécution dans la machine virtuelle tout en travaillant du côté de Mac.

Pour modifier ces paramètres, procédez comme suit :

- 1** Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Configurer. Si la barre de menus de Parallels Desktop est visible en haut de l'écran, choisissez Actions > Configurer.
- 2** Dans la fenêtre Configuration de la machine virtuelle, cliquez sur Options, puis sélectionnez le nom des paramètres dans le volet.

Vous pouvez configurer les paramètres dans ce volet même si la machine virtuelle est en cours d'exécution.



En mode Picture in Picture, la fenêtre de la machine virtuelle devient transparente par défaut. Vous pouvez indiquer le niveau de visibilité dans le champ Opacité en faisant glisser le curseur entre Transparent et Opaque. Vous pouvez changer le niveau de transparence d'une machine virtuelle qui est exécutée lorsqu'elle est en mode Picture in Picture.


Pour gérer le comportement de la fenêtre de la machine virtuelle en mode Picture in Picture, utilisez les options suivantes sélectionnées par défaut :

- Garder devant les autres fenêtres. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que la machine virtuelle apparaisse au-dessus des autres fenêtres ouvertes lorsque la machine virtuelle fonctionne en mode Picture in Picture.
- Afficher la fenêtre dans tous les espaces. Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que la fenêtre de la machine virtuelle s'affiche dans tous les espaces.
- Activer la fenêtre par l'icône du Dock uniquement. Sélectionnez cette option si vous voulez rendre la fenêtre de la machine virtuelle inactive. Si cette option est sélectionnée, vous cliquerez « au travers » de la fenêtre. Si vous avez besoin de rendre la fenêtre à nouveau active et de prendre la saisie de la souris et du clavier, cliquez sur l'icône de la machine virtuelle dans le Dock.

## Masquer et afficher Parallels Desktop

Lorsque Parallels Desktop est en cours d'exécution, vous pouvez masquer et afficher ses fenêtres en maintenant la touche Fonction (Fn) enfoncée et en appuyant sur la touche F6.

Si Parallels Desktop est visible mais fonctionne en arrière-plan, appuyer sur Fn+F6 placera Parallels Desktop et toutes ses fenêtres au premier plan. La touche permettant d'afficher et masquer Parallels Desktop peut être configurée dans l'onglet Raccourcis des préférences de Parallels Desktop :




**Remarque :** la plupart des touches de fonction (F1, F2, etc.) sur les claviers Mac servent de touches de contrôle spécifiques, comme les contrôles du volume et de luminosité. Vous devez maintenir la touche Fn enfoncée au moment où vous appuyez sur la touche de fonction pour déclencher une fonction alternative et spécifique à l'application. Si vous voulez configurer des touches de fonction à utiliser pour des fonctions alternatives sans avoir à appuyer sur la touche Fn, sélectionnez le menu Apple > Préférences système et cliquez sur Clavier. Cliquez ensuite sur Clavier et choisissez Utiliser les touches F1, F2... comme des touches de fonction standard.

## Supprimer Parallels Desktop

Pour supprimer Parallels Desktop, ouvrez votre dossier Applications et faites glisser l'application Parallels Desktop vers la Corbeille.

## Préférences avancées

Dans le volet Avancé des Préférences de Parallels Desktop, vous pouvez configurer des paramètres supplémentaires.



### Commentaires

Pour participer au Programme dédié à l'expérience des clients, sélectionnez l'option correspondante. Si vous participez au programme, Parallels collectera les informations sur votre Mac et la configuration des machines virtuelles. Les informations collectées nous aideront à améliorer le produit afin qu'il réponde mieux à vos besoins.

Si vous rejoignez ce programme, seuls les types suivants de données seront collectés :

- configuration matérielle de votre Mac
- configuration logicielle de votre Mac et des machines virtuelles (les noms et versions des systèmes d'exploitation et du logiciel installés dedans)
- Fichiers de configuration des machines virtuelles

Tout type d'informations privées comme votre nom, adresse mail, numéro de téléphone et saisie de clavier ne sera pas collecté.

Pour en savoir plus, visitez la page Programme dédié à l'expérience des clients sur notre site Web de Parallels (suivez le lien dans le volet).

### Résolution des problèmes


Lorsque Parallels Desktop fonctionne, il crée automatiquement un fichier journal qui peut être utilisé par l'équipe d'assistance Parallels pour résoudre les problèmes et améliorer le produit. Si vous sélectionnez l'option Utiliser les messages de journaux détaillés, Parallels Desktop commencera à créer un fichier journal plus détaillé. Cela peut servir à l'équipe d'assistance de Parallels. Néanmoins, l'espace du disque dur est plus utilisé ce qui ralentit les performances du système.

### Reconfigurer les messages masqués

Certaines fenêtres et boîtes de dialogues Parallels Desktop s'affichent avec l'option Ne plus afficher ce message. Si vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue correspondante n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous exécuterez cette même opération. À l'aide du bouton Réinitialiser, vous pouvez réinitialiser toutes les fenêtres et les boîtes de dialogue avec cette option cochée afin qu'elles puissent s'afficher à chaque fois que vous lancez l'opération correspondante.

### Verrouiller les préférences de Parallels Desktop

Si vous voulez empêcher d'autres changements non autorisés des Préférences de Parallels


Desktop, cliquez sur l'icône Verrouillage  en bas de la fenêtre. La prochaine fois que quelqu'un voudra changer les paramètres dans l'un des volets des Préférences de Parallels Desktop, un mot de passe administrateur sera requis.

**Remarque** : le verrouillage des préférences de Parallels Desktop n'est pas pris en charge dans l'édition App Store de Parallels Desktop. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.

## Paramètres de la mise en réseau partagée

**Remarque** : les paramètres de réseau partagé sont disponibles uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Pour modifier les paramètres de mise en réseau partagée, sélectionnez l'onglet Réseau des Préférences Parallels Desktop et cliquez sur Partagé. Vous verrez la fenêtre suivante :



Dans cette fenêtre, vous pouvez effectuer les changements nécessaires dans les paramètres des serveurs DHCP Parallels pour IPv4 et IPv6. Ces serveurs, activés par défaut, affectent automatiquement les adresses IP à vos machines virtuelles fonctionnant en mode de mise en réseau partagée. Pour désactiver l'un de ces serveurs, décochez la case correspondante.


Pour en savoir plus sur la configuration de la mise en réseau partagée, reportez-vous à la section Partager les paramètres réseau entre macOS et Windows (p. 106).


### Redirection de port

**Remarque** : cette fonction est uniquement disponible dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Normalement, les machines virtuelles définies pour fonctionner en mode Réseau partagé ne sont pas accessibles à partir des ordinateurs externes. La fonctionnalité de redirection de ports permet aux ordinateurs sur votre réseau local et sur Internet de transférer les données vers toutes vos machines virtuelles qui utilisent le mode de réseau partagé. Les données envoyées à un port spécifique sur votre Mac seront redirigées vers un port spécifique de votre machine virtuelle conformément à la règle de redirection de port.

Pour ajouter une règle de redirection de port, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter  en dessous de la liste des Règles de redirections de ports.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, procédez comme suit :
  - Dans le champ Protocole, indiquez le type de port que vous voulez utiliser pour établir les connexions réseau. Vous pouvez choisir les types de ports TCP ou UDP.
  - Dans le champ Port entrant, tapez le numéro de port entrant sur votre Mac.
  - Dans la zone Rediriger vers, indiquez l'adresse IP de la machine virtuelle que vous voulez connecter.
  - Dans le champ Port de destination, tapez le port de la machine virtuelle dans laquelle les données seront transférées.



Protocole: TCP

Source port:

Forward to:  Windows 10  IP Address


Destination port:


Cancel OK


- 3 Cliquez sur OK pour ajouter la règle.



Une fois la règle ajoutée, utilisez la combinaison d'adresses IP suivante pour des connexions externes à votre machine virtuelle : <adresse IP de votre Mac>:<port entrant>.



Pour modifier une règle, sélectionnez-la dans la liste des Règles de redirection de ports, cliquez sur le bouton modifier , puis modifiez les paramètres nécessaires et cliquez sur OK pour les appliquer.


Pour supprimer une règle de redirection de ports, sélectionnez-la dans la liste des Règles de redirection de ports puis cliquez sur le bouton Supprimer .

Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur Restaurer par défaut.

## Paramètres de mise en réseau de l'hôte uniquement

**Remarque** : les paramètres réseau de l'hôte uniquement sont disponibles exclusivement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Pour modifier les paramètres de mise en réseau de l'hôte uniquement, sélectionnez l'onglet Réseau des Préférences Parallels Desktop et cliquez sur Hôte uniquement. Vous verrez la fenêtre suivante :



Dans cette fenêtre, vous pouvez effectuer les changements nécessaires dans les paramètres des serveurs DHCP Parallels pour IPv4 et IPv6. Ces serveurs, activés par défaut, affectent automatiquement les adresses IP aux machines virtuelles fonctionnant en mode de mise en réseau de l'hôte uniquement. Pour désactiver l'un de ces serveurs, décochez la case correspondante.

Pour restaurer les paramètres par défaut, cliquez sur Restaurer par défaut.

Pour en savoir plus sur la configuration des paramètres de mise en réseau de l'hôte uniquement, reportez-vous à la section Utiliser les paramètres du réseau virtuel de type Hôte uniquement (p. 108).

## Créer un réseau de l'hôte uniquement personnalisé


Lorsque vous utilisez Parallels Desktop, vous pouvez utiliser des réseaux partagés ou de l'hôte uniquement déjà configurés. Si vous devez gérer un trafic réseau entre les machines virtuelles, vous pouvez ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement.


**Remarque :** les nouveaux réseaux de l'hôte uniquement ne peuvent être ajoutés que dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition.

Pour ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement

1 Suivez l'une de ces procédures :

- Cliquez sur l'icône Parallels Desktop dans la barre de menus et choisissez Préférences. Cliquez ensuite sur Réseau.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences. Cliquez ensuite sur Réseau.

2 Cliquez sur le bouton Ajouter . Une fois le nouveau réseau de l'hôte uniquement ajouté, configurez ses paramètres comme vous le souhaitez.


Pour supprimer un réseau personnalisé de l'hôte uniquement, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer .

## CHAPITRE 6

# Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle


Consultez ce chapitre pour en savoir plus sur les options disponibles dans les préférences de Parallels Desktop et les paramètres de la machine virtuelle, ainsi que sur leur fonctionnement. Vous apprendrez également à ajouter de nouveaux appareils tels qu'un disque dur ou un lecteur de DVD à la configuration de la machine virtuelle.

Pour accéder aux préférences de Parallels Desktop, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Parallels Desktop dans le Dock et choisissez Préférences.




Pour accéder aux paramètres de la machine virtuelle, suivez l'une des procédures suivantes :

- Si la machine virtuelle s'exécute en mode d'affichage Plein écran ou Fenêtre, placez le pointeur de la souris sur la partie supérieure de l'écran, puis cliquez sur Actions et choisissez Configurer.



- Si la machine virtuelle s'exécute en mode Coherence, cliquez sur l'icône Parallels Desktop en haut à droite de la barre de menus macOS et choisissez Configurer.



### Dans ce chapitre


Préférences de Parallels Desktop .....	178
Paramètres de la machine virtuelle .....	199
Ajout et suppression de périphériques .....	261

# Préférences de Parallels Desktop

## Préférences générales

Utilisez les Préférences générales pour indiquer si le menu Parallels est disponible dans la barre de menus macOS, modifier le dossier dans lequel sont stockées les machines virtuelles, etc.

Pour ouvrir ces préférences, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Général.



Option	Description
Menu Parallels	Choisissez si le menu Parallels Desktop est disponible dans la barre de menus macOS. Ce menu permet d'accéder rapidement aux menus Parallels Desktop, aux préférences, au Centre de contrôle, aux ressources d'aide, aux actions sur les machines virtuelles, etc.
Dossier des machines virtuelles	Configurez l'emplacement de stockage des nouvelles machines virtuelles. Par défaut, elles sont enregistrées dans le dossier <i>Parallels</i> , dans le dossier racine de l'utilisateur.


Icônes de machine virtuelle dans le Dock	Choisissez le type d'icônes de vos machines virtuelles dans le Dock : <ul style="list-style-type: none"><li>• Icône de l'OS. L'icône du Dock affiche le type du système d'exploitation invité.</li><li>• Capture d'écran en live. L'icône du Dock affiche une image miniature de ce que vous voyez dans le système d'exploitation invité.</li><li>• Aucun. La machine virtuelle n'a pas d'icône dans le Dock.</li></ul>
Vérification des mises à jour	Configurez la fréquence à laquelle Parallels Desktop recherche des mises à jour logicielles.
Télécharger les mises à jour automatiquement	Lorsque cette option est sélectionnée, Parallels Desktop télécharge les mises à jour automatiquement et demande si vous souhaitez les installer.
Vérifier maintenant	Cliquez sur ce bouton pour rechercher des mises à jour manuellement. Vous pouvez choisir Vérifier les mises à jour à partir du menu de l'application Parallels Desktop.

## Préférences des raccourcis

Utilisez les Préférences de raccourci pour personnaliser des raccourcis clavier, créer des profils de clavier pour plusieurs systèmes d'exploitation, activer ou désactiver les raccourcis du système macOS, etc.

Pour ouvrir ces préférences, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Raccourcis.

### Raccourcis de l'application




Vous pouvez effectuer différentes actions dans Parallels Desktop en choisissant les options des menus correspondants ou en appuyant sur les raccourcis clavier. Par exemple, vous pouvez ouvrir une machine virtuelle existante en cliquant sur Fichier > Ouvrir ou en appuyant sur Commande+O. Toutefois, si vous désélectionnez cette combinaison de touches, le raccourci ne fonctionnera pas.

Pour personnaliser les actions réalisables en appuyant sur les combinaisons de touches, procédez comme suit :

- 1 Choisissez Raccourcis de l'application dans l'onglet Raccourcis.
- 2 Activez ou désactivez les actions réalisables par pression sur des combinaisons de touches.



## Raccourcis du système macOS




Dans macOS, les touches de fonction sur votre clavier (F1, F2, F3, etc.) contrôlent les fonctions telles que l'activation du Dashboard et de Mission Control, l'adaptation de la luminosité de l'écran et le contrôle du volume. Par défaut, lorsqu'une application Windows est active, les touches de fonction et autres combinaisons de touches du système Mac (comme appuyer sur Cmd+Tab pour basculer entre les applications ouvertes) continuent d'activer les fonctions de macOS.

Pour configurer si les touches de fonction et les raccourcis système macOS activent les fonctions dans macOS ou Windows :

- 1 Choisissez Raccourcis du système macOS dans l'onglet Raccourcis.
- 2 Choisissez l'une des options suivantes à partir du menu Envoyer les raccourcis système macOS :
  - Auto. Si vous utilisez Windows, les raccourcis système qui ne fonctionnent pas dans Windows (par exemple, bouton Ctrl-Flèche vers le haut pour afficher Mission Control) déclenchent les fonctions sous macOS. Si vous utilisez macOS en tant que système d'exploitation client et si un système d'exploitation client ou son application est active, les raccourcis système qui sont uniquement propres à macOS déclenchent les fonctions correspondantes dans la version cliente de macOS.
  - Toujours. Lorsque Windows ou ses programmes Windows sont actifs, les touches de fonction et les autres raccourcis système déclenchent toujours les fonctions dans Windows.
  - Jamais. Les touches de fonction et les autres raccourcis système déclenchent toujours les fonctions dans macOS.

Pour afficher ou masquer Parallels Desktop, utilisez la combinaison de touches Fn+F6. Pour utiliser une autre touche à la place de F6, cliquez sur le champ texte correspondant et appuyez sur la touche de votre choix.

## Raccourcis de la souris




Plusieurs tâches dans Windows telles que l'apparition des menus de raccourcis sont accomplies par un clic droit. Par défaut, Parallels Desktop est configuré pour reproduire un clic droit lorsque vous appuyez sur Maj+Ctrl et cliquez sur la souris. Vous pouvez changer le raccourci clavier qui déclenche un clic droit. Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Choisissez Raccourcis de la souris dans l'onglet Raccourcis.
- 2 Sélectionnez Clic secondaire (pour le clic droit) ou Clic du milieu.
- 3 Cliquez dans le champ texte correspondant et appuyez sur la touche ou le raccourci clavier que vous voulez utiliser avec un clic de souris pour déclencher un clic droit ou un clic du milieu.




Vous pouvez utiliser toute combinaison des touches Ctrl, Option (Alt), Maj, et Commande.

### Menu clavier



Lorsque vous utilisez une machine virtuelle, vous pouvez saisir les combinaisons de touche en choisissant Périphériques dans la barre de menus macOS > Clavier, puis la combinaison de touches. Pour personnaliser les combinaisons de touches disponibles, vous pouvez utiliser l'une des méthodes indiquées ci-après.


- 1 Choisissez Raccourcis clavier dans l'onglet Raccourcis.
- 2 Suivez l'une de ces procédures :

- Pour ajouter un nouveau raccourci clavier, cliquez sur le bouton Ajouter .
- Pour supprimer une combinaison de touches du menu Clavier, sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Supprimer .
- Pour modifier une combinaison de touches existante, double-cliquez sur la combinaison de touches ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier . Cliquez sur les touches de modification pour les sélectionner ou les désélectionner. Si vous le souhaitez, changez le caractère dans le champ texte.



À l'intérieur d'une boîte de dialogue grise, la section "To:" est affichée. Elle contient une série de boutons de sélection de touches : un bouton "Shift" avec une flèche vers le haut, un bouton "Ctrl" avec un accent circonflexe (^), un bouton "Win" avec l'icône du logo Windows, et un bouton "Alt" avec un caractère Alt. À droite de ces boutons se trouve un champ de texte vide avec une barre verticale à l'intérieur et une flèche vers le bas à sa droite. En dessous de cette section, il y a trois boutons : "Clear" à gauche, "Cancel" au milieu et "OK" à droite.


### Raccourcis de la machine virtuelle




Par défaut, Parallels Desktop mappe les raccourcis clavier communs de macOS aux raccourcis clavier Windows équivalents. Prenons un exemple : si vous êtes habitué à appuyer sur Commande-C pour copier le texte dans macOS, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'équivalent Windows, à savoir Ctrl-C.



Pour personnaliser les raccourcis clavier disponibles, procédez comme suit :

- 1 Sélectionnez la machine virtuelle dans la liste MACHINES VIRTUELLES figurant dans l'onglet Raccourcis. Si vous utilisez une application Windows, appuyez sur un raccourci clavier dans la colonne Depuis macOS ci-dessus pour déclencher le raccourci clavier dans la colonne Vers Windows.

- 2 Si l'icône de verrouillage est verrouillée, cliquez dessus et entrez un mot de passe administrateur.
- 3 Suivez l'une de ces procédures :
  - Pour modifier une combinaison de touches existante, double-cliquez sur la combinaison de touches ou sélectionnez-la et cliquez sur le bouton Modifier . Cliquez sur les touches de modification pour les sélectionner ou les désélectionner. Si vous le souhaitez, changez le caractère dans le champ texte.



Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

- Pour supprimer un raccourci clavier, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer .
- Pour ajouter un nouveau raccourci clavier, cliquez sur le bouton Ajouter .


## Préférences de périphériques

Utilisez les Préférences de périphériques pour indiquer l'endroit où connecter de nouveaux périphériques externes et attribuer de manière permanente des périphériques au Mac ou à une machine virtuelle.

## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

---

Pour ouvrir ces préférences, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Périphériques.






Option	Description
Lorsqu'un nouveau périphérique externe est détecté	<p>Choisissez les opérations à effectuer lorsqu'un nouveau périphérique externe est connecté à votre Mac :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le connecter à mon Mac. De nouveaux périphériques externes sont connectés automatiquement à votre Mac et deviennent utilisables avec des applications macOS. Si vous souhaitez connecter un périphérique de ce type à une machine virtuelle, utilisez le menu Périphériques &gt; USB et Bluetooth.</li><li>• Le connecter à une machine virtuelle active. Les nouveaux périphériques externes sont connectés automatiquement à la machine virtuelle que vous utilisez et deviennent utilisables avec les applications du système d'exploitation client. Si aucune machine virtuelle n'est en cours d'exécution, le périphérique externe est connecté au macOS.</li><li>• Demander la marche à suivre. Chaque fois que vous connectez un périphérique externe, vous êtes invité à choisir si vous souhaitez connecter le périphérique à votre machine virtuelle ou au Mac.</li></ul>
Affectations permanentes	<p>Si vous souhaitez qu'un périphérique externe particulier soit toujours disponible pour le Mac ou une machine virtuelle, procédez comme suit :</p> <p>Cliquez sur le bouton Ajouter (+) en bas de la fenêtre.</p> <p>Sélectionnez le périphérique à partir de la liste.</p> <p>Double-cliquez sur le mot (Votre Mac ou une machine virtuelle) dans la colonne Connecter à. Le mot devient un menu déroulant.</p> <p>Suivez l'une de ces procédures :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour configurer le périphérique afin qu'il soit toujours disponible sur le Mac, choisissez Votre Mac dans le menu.</li><li>• Pour configurer le périphérique afin qu'il soit toujours disponible pour une machine virtuelle, choisissez la machine virtuelle dans le menu.</li></ul> <p>Pour supprimer une affectation existante afin que le périphérique ne se connecte plus automatiquement au Mac ou à la machine virtuelle, sélectionnez le périphérique dans la colonne Périphériques et cliquez sur le bouton Supprimer (-).</p>

## Préférences de sécurité

Utilisez les préférences de sécurité pour définir les exigences en matière de mot de passe.

Pour ouvrir ces préférences, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Sécurité.




Option	Description
Demander le mot de passe pour	Dans cette section, vous pouvez sélectionner les actions pour lesquelles Parallels Desktop exigera un mot de passe administrateur. <b>Remarque :</b> L'option Ouvrir les préférences de Parallels Desktop est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition.
Mot de passe personnalisé (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)	Vous pouvez créer un mot de passe personnalisé afin de limiter les opérations ci-dessus. Sélectionnez les opérations que vous souhaitez protéger par ce mot de passe, cliquez sur Activer et spécifiez le mot de passe. Pour changer ou désactiver le mot de passe, cliquez sur Changer le mot de passe ou Désactiver.

## Préférences réseau

Utilisez les Préférences réseau pour changer les paramètres de réseau partagé et de l'hôte uniquement, ou pour ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement.

Pour ouvrir ces préférences, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Réseau.

**Remarque :** Cet onglet est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition.




### Réseau partagé

Par défaut, les machines virtuelles sont définies pour partager les paramètres réseau avec macOS. Lorsqu'une machine virtuelle est connectée au réseau partagé, elle a accès au Mac, aux autres machines virtuelles sur le Mac, aux ordinateurs sur votre réseau local et à Internet.


Pour modifier les paramètres réseau partagés, cliquez sur Partagé et apportez les modifications nécessaires aux paramètres des serveurs DHCP Parallels pour IPv4 et IPv6. Ces serveurs, activés par défaut, affectent automatiquement les adresses IP à vos machines virtuelles fonctionnant en mode de mise en réseau partagée.

Normalement, les machines virtuelles définies pour fonctionner en mode Réseau partagé ne sont pas accessibles à partir des ordinateurs externes. La fonctionnalité de redirection de ports permet aux ordinateurs sur votre réseau local et sur Internet de transférer les données vers toutes vos machines virtuelles qui utilisent le mode de réseau partagé. Les données envoyées à un port spécifique sur votre Mac seront redirigées vers un port spécifique de votre machine virtuelle conformément à la règle de redirection de port.

Pour ajouter une règle de redirection de port, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton Ajouter  en dessous de la liste des Règles de redirections de ports.
- 2 Dans la fenêtre qui s'affiche, procédez comme suit :
  - Dans le champ Protocole, indiquez le type de port que vous voulez utiliser pour établir les connexions réseau. Vous pouvez choisir les types de ports TCP ou UDP.
  - Dans le champ Port entrant, tapez le numéro de port entrant sur votre Mac.
  - Dans la zone Rediriger vers, indiquez l'adresse IP de la machine virtuelle que vous voulez connecter.

- Dans le champ Port de destination, tapez le port de la machine virtuelle dans laquelle les données seront transférées.



Protocol: TCP

Source port:


Forward to:  Windows 10  IP Address


Destination port:


Cancel OK

3 Cliquez sur OK pour ajouter la règle.


Une fois la règle ajoutée, utilisez la combinaison d'adresses IP suivante pour des connexions externes à votre machine virtuelle : <adresse IP de votre Mac>:<port entrant>.



Pour modifier une règle, sélectionnez-la dans la liste des Règles de redirection de ports, cliquez sur le bouton modifier , puis modifiez les paramètres nécessaires et cliquez sur OK pour les appliquer.

Pour supprimer une règle de redirection de ports, sélectionnez-la dans la liste des Règles de redirection de ports puis cliquez sur le bouton Supprimer .

### Mise en réseau de l'hôte uniquement




Lorsqu'une machine virtuelle est connectée au réseau de l'hôte uniquement, elle a accès au Mac et aux autres machines virtuelles sur le Mac.

Pour modifier les paramètres réseau de l'hôte uniquement, cliquez sur Hôte uniquement et apportez les modifications nécessaires aux paramètres des serveurs DHCP Parallels pour IPv4


et IPv6. Ces serveurs, activés par défaut, affectent automatiquement des adresses IP aux machines virtuelles fonctionnant en mode de mise en réseau de l'hôte uniquement.

### Ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement

Si vous devez gérer un trafic réseau entre les machines virtuelles, vous pouvez ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement.

Pour ajouter un nouveau réseau de l'hôte uniquement, cliquez sur le bouton Ajouter . Une fois le nouveau réseau de l'hôte uniquement ajouté, configurez ses paramètres comme vous le souhaitez.


**Remarque :** Pour renommer un nouveau réseau de l'hôte uniquement, double-cliquez sur son nom et saisissez un autre nom.

Pour supprimer un réseau personnalisé de l'hôte uniquement, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer .

## Préférences avancées

Utilisez les préférences avancées afin de participer au programme dédié à l'expérience des clients, de réinitialiser les messages masqués et de paramétrer Parallels Desktop pour qu'il crée des fichiers journaux plus détaillés.

Pour ouvrir ces préférences, sélectionnez Parallels Desktop > Préférences, puis Avancées.



Option	Description
Commentaires	<p>Si vous souhaitez nous aider à améliorer Parallels Desktop pour qu'il réponde encore mieux à vos besoins, sélectionnez Participer au programme dédié à l'expérience des clients. Parallels collectera les informations sur votre Mac et la configuration des machines virtuelles.</p> <p><b>Remarque :</b> <i>aucune information privée</i> telle que vos nom, adresse mail, numéro de téléphone et saisie de clavier ne sera collectée.</p>
Résolution des problèmes	<p>Lorsque Parallels Desktop fonctionne, il crée automatiquement un fichier journal qui peut être utilisé par l'équipe d'assistance Parallels pour résoudre les problèmes et améliorer le produit. Si vous sélectionnez l'option Utiliser les messages de journaux détaillés, Parallels Desktop commencera à créer un fichier journal plus détaillé. Cela peut servir à l'équipe d'assistance de Parallels. Néanmoins, l'espace du disque dur est plus utilisé ce qui ralentit les performances du système. Mieux vaut ne pas activer cette option tant que l'équipe d'assistance de Parallels ne vous y a pas invité.</p>
Réinitialiser toutes les boîtes de dialogue d'avertissement	<p>Certaines fenêtres et boîtes de dialogues Parallels Desktop s'affichent avec l'option Ne plus afficher ce message. Si vous sélectionnez cette option, la boîte de dialogue correspondante n'apparaîtra pas la prochaine fois que vous exécuterez cette même opération. À l'aide du bouton Réinitialiser, vous pouvez réinitialiser toutes les fenêtres et les boîtes de dialogue avec cette option cochée afin qu'elles puissent s'afficher à chaque fois que vous lancez l'opération correspondante.</p>


## Parallels Toolbox

Les clients Parallels Desktop reçoivent un abonnement gratuit à Parallels Toolbox. Cet ensemble d'outils simplifie considérablement vos tâches quotidiennes.

**Remarque :** l'édition App Store de Parallels Desktop n'est pas fournie avec un abonnement gratuit à Parallels Toolbox. Pour plus d'informations sur les différences entre les éditions Standard et App Store, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123796>.



Depuis l'onglet Toolbox, vous pouvez installer Parallels Toolbox sur votre Mac. Pour ouvrir cet onglet, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez sur Toolbox.



Si Parallels Toolbox n'est pas installé, cliquez sur Installer. Si Parallels Toolbox est déjà installé, cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la liste complète des outils.

Avec Parallels Toolbox, vous pouvez effectuer de nombreuses tâches en un seul clic :


- Télécharger des vidéos depuis Internet
- Réaliser des captures d'écran
- Enregistrer l'écran
- Enregistrer du son
- Couper le micro
- Désactiver caméra
- Et bien plus encore...

Pour obtenir des informations détaillées sur Parallels Toolbox, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Parallels Toolbox disponible en ligne.

## Parallels Access

Les clients Parallels Desktop reçoivent un abonnement gratuit à Parallels Access. Cette application vous permet d'utiliser les applications Mac et Windows depuis des appareils iOS et Android, ou via un navigateur Web.

Dans l'onglet Access, vous pouvez installer l'agent Parallels Access sur votre Mac. Pour ouvrir cet onglet, choisissez Parallels Desktop > Préférences, puis cliquez Access.



Si Parallels Access n'est pas installé, cliquez sur Installer. Si Parallels Access est déjà installé, cliquez sur Ouvrir pour ouvrir la fenêtre Parallels Access.

Avec Parallels Access, vous pouvez :

- Utiliser vos applications Mac et Windows sur votre appareil mobile
- Démarrer, arrêter et réinitialiser Windows ou Mac à distance
- Utiliser le Wi-Fi ou la 3G pour vous connecter
- Accéder à Windows et au Mac, où que vous soyez, via Internet

- Et bien d'autres opérations...


Pour plus d'informations sur l'utilisation de Parallels Access, cliquez [ici](#).

## Paramètres de la machine virtuelle

### Paramètres généraux

Dans l'onglet Général de la configuration de la machine virtuelle, vous pouvez modifier le nom de la machine virtuelle et réduire sa taille, configurer la machine virtuelle pour l'adapter à vos besoins, etc.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer, puis cliquez sur Général.




Option	Description
Type du système d'exploitation client	Cliquez sur le menu en haut de l'onglet Général pour changer le type et la version du système d'exploitation client. Vous devrez peut-être effectuer cette opération après la mise à niveau du système d'exploitation (par exemple, de Windows 7 à Windows 10). Le système d'exploitation indiqué dans ce menu doit correspondre au système d'exploitation installé dans la machine virtuelle. Sinon, les Outils Parallels risquent de fonctionner incorrectement.
Nom	Dans ce champ, vous pouvez modifier le nom de la machine virtuelle.
Description	Utilisez ce champ pour ajouter une description à la machine virtuelle. La description s'affiche dans le Centre de contrôle avec le nom de la machine virtuelle.
Configurer pour	Utilisez cette option pour choisir un profil correspondant le mieux à vos besoins. Cliquez sur Modifier et sélectionnez l'usage habituel que vous faites de la machine virtuelle. Les paramètres de machine virtuelle seront optimisés en fonction de vos besoins.
Taille totale	Cliquez sur Récupérer pour compresser le ou les disques durs de machine virtuelle et supprimer les fichiers inutiles afin de libérer de l'espace disque.
Récupérer de l'espace disque à l'arrêt	Sélectionnez cette option pour libérer automatiquement de l'espace disque à chaque arrêt de la machine virtuelle.

## Options

### Paramètres de démarrage et d'arrêt

Dans le volet Démarrage et arrêt, vous pouvez configurer le mode de démarrage et d'arrêt de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Démarrage et arrêt.



Option	Description
Démarrer et arrêter la machine virtuelle manuellement	Sélectionnez cette option si vous souhaitez toujours démarrer et arrêter la machine virtuelle manuellement.
Toujours prêt en arrière-plan	Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la machine virtuelle démarre automatiquement au démarrage du Mac.

<p>Personnalisé</p> <p style="margin-top: 200px;">202</p>	<p>Si vous souhaitez indiquer non seulement le mode de démarrage et d'arrêt de la machine virtuelle, mais également le mode d'affichage et les opérations qui s'effectuent lors de la fermeture de la fenêtre de la machine virtuelle, sélectionnez Personnaliser et spécifiez les paramètres suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Démarrer automatiquement. Utilisez ce menu pour définir si la machine virtuelle démarre automatiquement :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jamais. La machine virtuelle ne démarre jamais automatiquement.</li> <li>• À l'ouverture d'une fenêtre. La machine virtuelle démarre automatiquement lorsque vous l'ouvrez à partir du Centre de contrôle.</li> <li>• Au démarrage de Parallels Desktop. La machine virtuelle démarre automatiquement lorsque vous démarrez Parallels Desktop.</li> <li>• Au démarrage du Mac. La machine virtuelle démarre automatiquement lorsque vous démarrez le Mac. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez également configurer la machine virtuelle pour retarder le démarrage.</li> <li>• Lorsque l'utilisateur se connecte. Windows démarre automatiquement lorsque l'utilisateur macOS se connecte à macOS au démarrage du Mac.</li> </ul> </li> <li>• Vue de démarrage. Utilisez ce menu pour choisir le mode de démarrage de la machine virtuelle lorsque vous démarrez la machine virtuelle ou l'application du système d'exploitation client.</li> <li>• À l'arrêt de la VM. Utilisez ce menu pour configurer ce qui se produit lorsque vous arrêtez votre machine virtuelle :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Garder la fenêtre ouverte. Si la machine virtuelle est configurée pour apparaître dans une fenêtre séparée, la fenêtre reste ouverte lorsque vous arrêtez Windows ou le mettez hors tension.</li> <li>• Fermer la fenêtre. Si la machine virtuelle est configurée pour apparaître dans une fenêtre distincte, la fenêtre se ferme lorsque vous arrêtez Windows ou le mettez hors tension.</li> <li>• Quitter Parallels Desktop. Parallels Desktop se ferme lorsque vous arrêtez Windows ou le mettez hors tension.</li> </ul> </li> <li>• À l'arrêt du Mac. Utilisez ce menu pour indiquer ce qui se produit lorsque vous arrêtez votre Mac (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition).</li> <li>• Fermer la fenêtre. Utilisez ce menu pour configurer ce qui se produit lorsque vous fermez la fenêtre de Parallels Desktop. Ces paramètres ont une incidence sur ce qui se produit uniquement lorsque la machine virtuelle est configurée pour apparaître dans une fenêtre distincte.</li> </ul>
---	--


Mettre en pause Windows après	Même en l'absence de processus actifs dans Windows, le système consomme encore des ressources processeur de votre Mac. Sélectionnez cette option et indiquez la période d'inactivité après laquelle Windows sera mis en pause automatiquement. De cette manière, les services Windows utilisent moins de ressources processeur, ce qui vous permet d'économiser la batterie et de participer à la préservation de l'environnement.
-------------------------------	--

### Paramètres d'optimisation

Dans le volet Optimisation, vous pouvez limiter l'utilisation des ressources de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Optimisation.

**Remarque :** Cet onglet est disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition.






Option	Description
Utilisation des ressources	Si votre Mac manque de ressources pour exécuter simultanément deux machines virtuelles ou plus, vous pouvez limiter l'utilisation des ressources des machines virtuelles afin que la machine virtuelle qui effectue le travail le plus important dispose des ressources les plus conséquentes. Faites glisser le curseur entre les points Faible, Moyen et Pas de limite. Si, en changeant ce paramètre, vous n'êtes pas satisfait des performances de Windows, essayez une autre configuration.

### Paramètres de partage

Dans le volet Partage, vous pouvez afficher et configurer les paramètres de partage de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Partage.



### Partager Mac

Option	Description
<p>Partage de dossiers Mac personnalisés avec Windows</p>	<p>Lorsque le partage des dossiers est activé, vous pouvez parcourir tout dossier macOS partagé depuis une application Windows. Lorsque vous ouvrez un fichier (par exemple, en choisissant Fichier &gt; Ouvrir dans de nombreuses applications), vos dossiers macOS partagés apparaissent comme des répertoires réseau partagés intitulés « \\Mac ».</p> <p>Pour autoriser le partage des dossiers macOS avec les applications Windows, procédez comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour ne partager que les dossiers de votre dossier racine, activez l'option Partager les dossiers Mac personnalisés avec Windows &gt; cliquez sur Gérer les dossiers &gt; sélectionnez le dossier racine et cliquez sur OK. Pour partager tous vos dossiers macOS, sélectionnez le dossier portant le nom de votre Mac et cliquez sur OK.</li> <li>• Pour partager un dossier, cliquez sur Gérer les dossiers et sur le bouton Ajouter (+), puis choisissez le dossier que vous souhaitez partager. Vous pouvez ajouter plus de dossiers en cliquant de nouveau sur le bouton ajouter (+). Une fois que vous partagez un dossier macOS avec Windows, vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Désactiver le partage du dossier en décochant Activé</li> <li>• Changer le nom du dossier qui s'affichera dans Windows en double-cliquant sur le nom du dossier dans la colonne Nom et en tapant un autre nom</li> <li>• Limiter l'écriture dans ce dossier en cliquant sur Lecture et écriture dans le dossier Droits et en choisissant Lecture seule Vous ne pourrez pas ajouter des éléments dans ce dossier.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Créer des miroirs de dossiers Mac et Windows de l'utilisateur</p>	<p>Vous pouvez configurer macOS et Windows afin qu'ils utilisent le même dossier pour des contenus comme la musique, les documents, les images, votre bureau et les fichiers supprimés. Par exemple, si vous enregistrez un fichier dans le dossier Documents, il sera placé dans le dossier Documents que vous utilisez une application macOS ou Windows.</p> <p>Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez Créer des miroirs de dossiers Mac et Windows de l'utilisateur.</p> <p>Les dossiers Bureau, Documents, Images, Musique, Films et Téléchargements de macOS sont fusionnés dans les dossiers Windows correspondants.</p> <p>Si vous souhaitez mapper certains des dossiers uniquement, cliquez sur Personnaliser et sélectionnez les dossiers que vous voulez.</p>

Partager les dossiers Cloud avec Windows

(dans les machines virtuelles macOS, cette option s'intitule Partager les dossiers Cloud avec la machine virtuelle)

Si vous utilisez le Cloud Storage iCloud, Dropbox ou Google Drive dans macOS, vous pouvez facilement partager leurs dossiers macOS avec Windows. Une fois que le partage est activé, vous pouvez envoyer, télécharger et synchroniser des fichiers depuis l'un de ces services (ou l'ensemble) à partir de Windows, sans créer de doublon de ces fichiers sur votre disque dur.


Pour partager des dossiers macOS iCloud, Dropbox ou Google Drive avec Windows, procédez comme suit :

**Remarque :** dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition, vous pouvez également partager vos dossiers Dropbox Entreprises et Box avec Windows.

Si vous ne l'avez pas encore fait, configurez iCloud, Dropbox ou Google Drive dans macOS.

Sélectionnez Partager les dossiers Cloud avec Windows.


Connectez-vous à Windows et ouvrez Ordinateur. Les dossiers iCloud, Dropbox ou Google Drive sont disponibles dans la section Accès rapide (ou Favoris). Vous pouvez les utiliser pour envoyer des fichiers vers le cloud ou les télécharger depuis le cloud.



## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

<p>Mapper les volumes de Mac et Windows (dans les machines virtuelles macOS, cette option s'intitule Mapper les volumes Mac dans la machine virtuelle)</p>	<p>Lorsque vous connectez un périphérique de stockage externe, tel qu'un lecteur USB, à votre Mac, vous pouvez accéder aux contenus à partir des applications macOS.</p> <p>Vous pouvez configurer Parallels Desktop pour qu'il monte automatiquement les volumes et périphériques de stockage dans Windows. De cette manière, vous pouvez accéder aux contenus de macOS et de Windows.</p> <p>Les éléments suivants peuvent être montés dans Windows :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Périphériques amovibles. Les périphériques de stockage externes, tels que les lecteurs flash USB et les disques durs USB.</li><li>• Lecteurs CD/DVD. Lecteurs de CD et de DVD ou images de CD/DVD montés.</li><li>• Dossiers réseau. Dossiers partagés via le réseau.</li></ul> <p>Pour que ces éléments se montent dans Windows automatiquement, sélectionnez Mapper les volumes de Mac et Windows.</p> <p>Lorsque vous connectez un volume ou périphérique de stockage, il est monté en tant que lecteur réseau. Par exemple, un lecteur flash USB connecté à votre Mac sera accessible à partir du dossier <code>/Volumes</code> dans macOS et <code>Poste de travail/Ordinateur</code> dans Windows.</p>
<p>Attribuer une lettre de disque aux dossiers partagés (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)</p>	<p>Sélectionnez cette option pour attribuer une lettre de disque à tous les dossiers Mac partagés avec Windows. Lorsqu'un dossier Mac partagé comporte une lettre, vous pouvez y accéder facilement dans Windows. Ces dossiers s'affichent dans la section Ce PC de l'explorateur de fichiers.</p>
<p>Autoriser la création de fichiers exécutables (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)</p>	<p>Sélectionnez cette option pour créer des fichiers exécutables dans les dossiers Mac partagés avec Windows. Lorsque cette option est sélectionnée, tous les derniers fichiers créés deviennent exécutables.</p>
<p>Activer les noms de fichiers DOS 8.3 (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)</p>	<p>Les fichiers créés dans macOS n'ont pas des noms DOS 8.3 et certaines applications Windows risquent de ne pas fonctionner correctement avec ces fichiers. Sélectionnez cette option pour créer d'autres noms DOS 8.3 pour les fichiers stockés dans les dossiers Mac partagés avec Windows.</p>

## Partager Windows



Option	Description
Accéder aux dossiers Windows à partir de Mac	Sélectionnez cette option pour autoriser l'accès aux dossiers Windows depuis Mac.


## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

<p>Partager OneDrive avec le Mac</p>	<p>Si vous utilisez Microsoft OneDrive pour stocker des fichiers dans le cloud, vous pouvez facilement partager vos dossiers OneDrive avec macOS. Vous pouvez alors envoyer des fichiers OneDrive vers macOS ou les télécharger depuis macOS sans créer de doublon des fichiers sur votre disque dur.</p> <p><b>Remarque :</b> Pour que vous puissiez partager des dossiers OneDrive avec macOS, l'application de bureau OneDrive doit être installée dans Windows. Si vous utilisez l'application OneDrive préinstallée, aucun dossier OneDrive n'est partagé, car cette application ne crée aucun dossier local et fonctionne directement avec le stockage dans le Cloud.</p> <p>Pour partager vos dossiers Windows OneDrive avec macOS, procédez comme suit :</p> <p>Si vous n'avez pas encore configuré OneDrive dans Windows, configurez-le maintenant.</p> <p>Sélectionnez Accéder aux dossiers Windows à partir de Mac et Partager OneDrive avec le Mac.</p> <p>Dans le Finder de macOS, choisissez Finder &gt; Préférences, puis sélectionnez Serveurs connectés.</p> <p>Une fois sélectionnés, les dossiers OneDrive s'affichent comme des disques durs sur le Bureau de macOS. Vous pouvez les utiliser pour envoyer des fichiers vers OneDrive ou les télécharger depuis OneDrive.</p> <p><b>Remarque :</b> ces dossiers partagés sont visibles uniquement sur le Bureau de macOS. Vous pouvez les utiliser pour envoyer des fichiers depuis macOS uniquement lorsque Windows fonctionne.</p>
<p>Partager les disques réseau Windows avec Mac (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)</p>	<p>Lorsque cette option est sélectionnée et que vous vous connectez à un disque réseau dans Windows, ces disques deviennent disponibles dans macOS. Pour y accéder, allez dans la section Finder volet &gt; Partagé et cliquez sur le nom de la machine virtuelle.</p> <p><b>Remarque :</b> pour accéder à ces disques dans macOS 10.14 Mojave, accédez à la barre latérale du Finder, puis sélectionnez la section Réseau et cliquez sur le nom de la machine virtuelle.</p>
<p>Partager les disques connectés Windows avec Mac</p>	<p>Lorsque cette option est sélectionnée et que vous vous connectez à un disque externe dans Windows, ces disques deviennent disponibles dans macOS. Pour y accéder, allez dans la section Finder volet &gt; Partagé et cliquez sur le nom de la machine virtuelle.</p> <p><b>Remarque :</b> pour accéder à ces disques dans macOS 10.14 Mojave, accédez à la barre latérale du Finder, puis sélectionnez la section Réseau et cliquez sur le nom de la machine virtuelle.</p>

## Paramètres d'applications


Dans le volet Applications, vous pouvez choisir si les applications Windows sont partagées avec macOS, les applications macOS et Windows, ajouter au Dock un dossier contenant des applications Windows, définir si les applications Windows sont animées dans le Dock pour vous alerter, etc.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Applications.





## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle


Option	Description
Partager les applications Windows avec Mac	Lorsque le partage des applications Windows est activé, vous pouvez ouvrir les applications Windows à partir du Finder de macOS. Vous pouvez également choisir d'ajouter un dossier dans le Dock contenant toutes vos applications Windows pour un accès facile.
Afficher le dossier des applications Windows dans le Dock	<p>Sélectionnez cette option pour ajouter un dossier d'applications Windows dans le Dock.</p> <p>Ce dossier est disponible dans le Dock macOS et contient toutes vos applications Windows. Les applications sont ajoutées automatiquement au fur et à mesure que vous les installez.</p>  <p>Pour ouvrir une application Windows à l'aide du dossier des applications Windows, cliquez sur le dossier, puis choisissez une application.</p>
Afficher les icônes du Dock uniquement en mode Coherence	<p>Vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les icônes des applications Windows dans le Dock macOS en mode Fenêtre ou Plein écran. Si vous préférez utiliser les applications en les utilisant sur le Bureau de Windows, vous pouvez être gêné de les voir dans le Dock avec les icônes de vos applications macOS.</p> <p>Pour afficher les icônes des applications Windows dans le Dock en mode Fenêtre ou plein écran, désélectionnez l'option Afficher les icônes du Dock uniquement en mode Coherence.</p>




Animation des icônes du Dock pour alerter l'utilisateur	<p>Lorsque l'icône d'une application Windows clignote dans la barre des tâches Windows pour vous informer d'un événement (nouveau message dans Skype ou notification dans Microsoft Outlook, par exemple), elle est par défaut animée dans le Dock macOS.</p> <p>Pour activer ou désactiver les icônes d'application Windows animées pour vous alerter, sélectionnez ou désélectionnez Animation des icônes du Dock pour alerter l'utilisateur.</p>
Afficher la zone de notifications Windows dans la barre de menus Mac	Sélectionnez cette option pour afficher les icônes de la zone de notifications Windows dans la barre de menus macOS.
Autoriser les applications à passer automatiquement en plein écran	Certaines applications, notamment les jeux 3D, fonctionnent mieux lorsqu'elles sont exécutées en plein écran. Sélectionnez cette option pour autoriser ces applications à occuper tout l'écran lorsque vous les ouvrez en mode Coherence.
Partage d'applications Mac avec Windows	Sélectionnez cette option pour activer le partage des applications macOS. Lorsque cette option est activée, vous pouvez ouvrir les applications macOS depuis Windows ou les applications Windows.

### Paramètres du Plein écran

Dans le panneau Plein écran, vous pouvez configurer les paramètres liés à ce mode d'affichage.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Plein écran.




Option	Description
<p>Utiliser tous les écrans en Plein écran</p>	<p>Si vous avez un deuxième écran connecté à votre Mac, par défaut, Windows s'affiche sur l'écran principal et macOS sur le deuxième écran lorsque vous passez en mode Plein écran.</p>  <p>Vous pouvez choisir quel écran affiche Windows en faisant glisser sa fenêtre sur cet écran et en cliquant sur l'icône Plein écran .</p> <p>Pour étendre Windows sur tous les écrans, sélectionnez Utiliser tous les écrans en Plein écran.</p> 
<p>Afficher et masquer les espaces sur tous les écrans simultanément</p>	<p>Si vous avez choisi d'afficher votre machine virtuelle sur tous les écrans lorsqu'elle passe en mode Plein écran, vous pouvez également choisir l'option Afficher et masquer les espaces sur tous les écrans simultanément.</p> <p>Lorsque cette option est sélectionnée et que vous cliquez sur la machine virtuelle dans l'un des écrans, cette machine virtuelle s'affiche sur tous les autres écrans. Par ailleurs, lorsque vous sélectionnez un autre élément sur l'un de vos écrans, les espaces de machine virtuelle sont masqués sur tous les autres moniteurs.</p>
<p>Optimiser le mode Plein écran pour le jeu</p>	<p>Si vous utilisez une machine virtuelle pour jouer à des jeux vidéo en mode Plein écran, sélectionnez Optimiser le mode Plein écran pour le jeu. Lorsque cette option est sélectionnée, le Dock macOS, la barre de menus et les notifications ne s'affichent pas. Pour libérer l'entrée à la souris, appuyez sur Ctrl+Alt.</p>

Utiliser les paramètres gamma de Windows	Si vous utilisez la machine virtuelle pour jouer à des jeux vidéo, cette machine virtuelle peut changer temporairement les paramètres gamma de l'écran Mac afin d'afficher correctement certains effets visuels. Pour autoriser la machine virtuelle à modifier les paramètres gamma, sélectionnez Utiliser les paramètres gamma de Windows. Cette option ne fonctionne qu'en mode d'affichage Plein écran.
Adapter à l'écran	<p>Utilisez ce menu pour configurer le mode d'affichage de la machine virtuelle lorsque vous utilisez le mode Plein écran :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Désactivé. Si les Outils Parallels sont installés, la résolution de la machine virtuelle correspond à celle du Mac. Si les Outils Parallels ne sont pas installés, la résolution de la machine virtuelle n'est pas modifiée. Si elle est inférieure à celle du Mac, la machine virtuelle s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, la machine virtuelle présente des barres de défilement.</li><li>• Auto. Si les Outils Parallels sont installés, la résolution de la machine virtuelle correspond à celle du Mac. Si les Outils Parallels ne sont pas installés, la résolution de la machine virtuelle n'est pas modifiée. Si elle est inférieure à celle du Mac, la machine virtuelle s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, la machine virtuelle s'affiche complètement sur l'écran, sans aucune barre de défilement.</li><li>• Garder les proportions : Que les Outils Parallels soient installés ou non, la résolution de la machine virtuelle reste inchangée. Si elle est inférieure à celle du Mac, la machine virtuelle s'affiche sur un arrière-plan noir. Si elle est supérieure, la machine virtuelle s'affiche complètement sur l'écran, sans aucune barre de défilement.</li><li>• Étirer : Que les Outils Parallels soient installés ou non, la résolution de la machine virtuelle reste inchangée, mais la machine virtuelle s'étire pour occuper tout l'écran.</li></ul>

### Paramètres Picture in Picture

Dans le volet Picture in Picture, vous pouvez configurer les paramètres liés à ce mode d'affichage.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Picture in Picture.




Option	Description
Opacité	En mode Picture in Picture, la fenêtre de la machine virtuelle devient transparente par défaut. Vous pouvez indiquer le niveau de visibilité dans le champ Opacité en faisant glisser le curseur entre Transparent et Opaque.
Garder devant les autres fenêtres	Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que la machine virtuelle apparaisse au-dessus des autres fenêtres ouvertes lorsque la machine virtuelle fonctionne en mode Picture in Picture.

Afficher la fenêtre dans tous les espaces	Désélectionnez cette option si vous ne voulez pas que la fenêtre de la machine virtuelle s'affiche dans tous les espaces.
Activer la fenêtre par l'icône du Dock uniquement	Sélectionnez cette option si vous voulez rendre la fenêtre de la machine virtuelle inactive. Si cette option est sélectionnée, vous cliquerez « au travers » de la fenêtre. Si vous avez besoin de rendre la fenêtre à nouveau active et de prendre la saisie de la souris et du clavier, cliquez sur l'icône de la machine virtuelle dans le Dock.


### Paramètres Web et messagerie

Dans le panneau Web et messagerie, vous pouvez activer le plug-in pour Safari afin d'ouvrir les pages Web dans Internet Explorer. Vous pouvez également apprendre à configurer les liens et les e-mails que vous ouvrez dans Windows afin qu'ils s'ouvrent toujours dans un navigateur Web ou une application de messagerie macOS, et inversement (p. 59).

Pour ouvrir ce panneau, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Web et messagerie.






Option	Description
Plug-in Safari	<p>Certaines pages Web fonctionnent mieux lorsqu'elles sont affichées dans Windows Internet Explorer. Si vous naviguez dans macOS à l'aide de Safari, vous pouvez rapidement ouvrir la page en cours dans Internet Explorer en procédant comme suit :</p> <p>Cliquez sur Activer le plug-in pour activer le plug-in Ouvrir dans Internet Explorer.</p> <p>Une fois le plug-in activé, cliquez sur le bouton Ouvrir dans IE  dans la barre d'outils Safari.</p> <p>Si Windows n'est pas déjà ouvert, il démarre et la page s'ouvre dans Internet Explorer.</p>

### Paramètres de maintenance

Dans le volet Maintenance, vous pouvez spécifier l'heure à laquelle Windows est autorisé à télécharger et à installer des mises à jour, et effectuer d'autres tâches de maintenance.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Maintenance.




Option	Description
Démarrer la maintenance	<p>Sélectionnez cette option et indiquez si Windows est autorisé à effectuer des tâches de maintenance. Il est recommandé d'indiquer une heure à laquelle votre Mac est activé, mais à laquelle vous n'êtes pas occupé sur un travail important.</p> <div data-bbox="651 474 1463 552" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Remarque :</b> La machine virtuelle doit s'exécuter à l'heure spécifiée.</p></div>

### Paramètres du mode voyage

Utilisez votre machine virtuelle en mode voyage pour prolonger l'autonomie de la batterie de votre Mac. Ce mode est utile lorsque vous vous déplacez et que vous utilisez votre Mac sur batterie.

Dans le volet Mode voyage, vous pouvez configurer le moment où la machine virtuelle passe en mode voyage et quitte ce mode. Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Options, puis cliquez sur Mode voyage.




Option	Description
Entrer automatiquement	<p>Dans cette section, sélectionnez le moment où la machine virtuelle passe automatiquement en mode voyage. Choisissez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Toujours si l'alimentation est sur batterie. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la machine virtuelle passe toujours en mode voyage si le Mac est débranché et commence à fonctionner sur batterie.</li><li>• Lorsque l'alimentation par batterie est. Dans ce menu, sélectionnez le niveau de charge de la batterie auquel la machine virtuelle passe en mode voyage.</li><li>• Jamais. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que la machine passe en mode voyage.</li></ul>
Quitter automatiquement	<p>Dans cette section, sélectionnez le moment où la machine virtuelle quitte automatiquement le mode voyage. Choisissez l'une des options suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si l'alimentation est sur secteur. Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la machine virtuelle quitte le mode voyage lorsque le Mac est branché sur secteur.</li><li>• Jamais. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que la machine quitte automatiquement le mode voyage. Seule l'interaction manuelle est autorisée.</li></ul>

### Autres options

Dans le volet Autres options, vous pouvez choisir de partager ou non le Presse-papiers de Mac, configurer la synchronisation de la date et de l'heure depuis macOS, etc.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer > Options, puis Autres options.



## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

Option	Description
Temps	<p>Sélectionnez Synchroniser depuis Mac pour synchroniser les paramètres de date et heure de la machine virtuelle avec ceux de votre Mac.</p> <p>Si vous souhaitez que les paramètres de la date et de l'heure de la machine virtuelle et macOS soient identiques, sélectionnez Synchroniser depuis tout OS. Si cette option est sélectionnée et si vous changez manuellement les paramètres de l'heure et de la date dans la machine virtuelle, ils le sont également dans macOS et vice versa.</p> <p>Si le fuseau horaire configuré dans votre machine virtuelle diffère de ceux de votre Mac, vous pouvez garder cette différence au niveau de l'heure/la date en sélectionnant Ne pas synchroniser.</p>
Partager le Presse-papiers de Mac	<p>Si vous souhaitez copier et coller les données entre les systèmes d'exploitation hôte et client, sélectionnez Partager le Presse-papiers de Mac. Si les données que vous copiez-collez entre macOS et votre machine virtuelle sont un texte et si vous souhaitez préserver le formatage du texte, sélectionnez Conserver le formatage du texte.</p>
Afficher les outils de développeur (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition)	<p>Parallels Desktop dispose de plusieurs fonctions utiles pour les développeurs de logiciels. Sélectionnez cette option pour afficher le menu Développer dans la barre de menus macOS. Ce menu vous permet d'effectuer les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• démarrer une session SSH ;</li><li>• ouvrir l'adresse IP de la machine virtuelle dans le navigateur Web par défaut de macOS ;</li><li>• démarrer une session de débogage ;</li><li>• générer une image mémoire de la machine virtuelle.</li></ul> <p>Les éléments suivants ne sont disponibles que pour les machines virtuelles Windows (certains peuvent ne pas être indiqués, tout dépend de la version de Windows) :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ouvrir la liste de Toutes les tâches (alias « mode Dieu ») ;</li><li>• démarrer Steps Recorder ;</li><li>• ouvrir l'Éditeur du Registre ;</li><li>• ouvrir l'invite de commande et</li><li>• ouvrir la fenêtre Exécuter.</li></ul>
Mettre à jour les Outils Parallels automatiquement (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition)	<p>Sélectionnez cette option pour mettre automatiquement à jour les Outils Parallels.</p>


Étiquette d'inventaire (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Business Edition)	Les étiquettes d'inventaire permettent d'identifier, de contrôler et suivre les actifs informatiques d'une organisation. Parallels Desktop permet de définir une étiquette d'inventaire dans le BIOS de la machine virtuelle qui peut ensuite être lue à l'aide des outils standard du système d'exploitation client. Pour définir une étiquette d'inventaire, saisissez l'étiquette souhaitée dans le champ correspondant.
---	---

## Paramètres matériels

### Paramètres CPU et mémoire

Dans le volet CPU et mémoire, vous pouvez voir et configurer les paramètres associés au CPU et à la mémoire.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer > Matériel, puis CPU et mémoire.






Option	Description
Attribution de ressources processeur et de mémoire	<p>Si vous utilisez Windows 10 ou une version ultérieure, Parallels Desktop attribue automatiquement à la machine virtuelle le nombre de processeurs et la quantité de mémoire nécessaires pour que vous puissiez bénéficier des performances optimales et de la meilleure expérience. Il est recommandé d'utiliser les paramètres par défaut.</p> <p>Toutefois, si vous n'êtes pas satisfait des performances de la machine virtuelle, vous pouvez indiquer manuellement les ressources processeur et la quantité de mémoire que votre machine virtuelle peut consommer. Sélectionnez Manuelle et choisissez les valeurs souhaitées dans les champs correspondants.</p> <p><i>Veillez noter que la meilleure solution n'est pas toujours d'indiquer la plus grande valeur.</i> Tout d'abord, essayez d'utiliser votre machine virtuelle à l'aide des paramètres par défaut. Si la machine est lente, essayez d'ajouter plus de mémoire et/ou augmentez le nombre de processeurs. Si la machine virtuelle gagne en rapidité, cela signifie que vous avez fait les bons choix. Dans le cas contraire, essayez de modifier autrement l'attribution des ressources processeur et de la mémoire. Il n'est pas facile de donner des instructions plus précises, car les performances de la machine virtuelle dépendent du matériel du Mac, des applications en cours d'exécution sur le Mac et dans la machine virtuelle, etc.</p> <p>Si vous avez une machine virtuelle avec Windows 8.1 ou une version antérieure, ainsi qu'un système d'exploitation Linux ou macOS, vous pouvez choisir le nombre de processeurs et la quantité de mémoire que la machine virtuelle peut utiliser à l'aide des menus Processeurs et Mémoire.</p>
Étendre la limite mémoire (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)	<p>Cette option vous permet d'allouer à une machine virtuelle plus de mémoire que votre Mac n'en a physiquement. Utilisez cette option avec prudence et uniquement dans des cas très particuliers, car votre système pourrait être considérablement ralenti. C'est le cas, par exemple, lorsque vous tentez d'installer une base de données sur la machine virtuelle et que le programme d'installation indique que la mémoire est insuffisante.</p>
Hyperviseur  Ce menu n'est disponible que sur les ordinateurs Mac équipés d'un processeur Intel. Les machines virtuelles créées sur les ordinateurs Mac avec puce Apple M1 utilisent toujours l'hyperviseur Apple.	<p>Dans ce menu, vous pouvez choisir d'utiliser ou non l'hyperviseur à partir de Parallels ou d'Apple. Il est recommandé d'utiliser l'hyperviseur Parallels.</p>
Hyperviseur adaptable	<p>Sélectionnez cette option pour configurer Parallels Desktop afin d'optimiser les performances de la machine virtuelle ou de macOS en fonction de l'application que vous utilisez sur le moment. Lorsque vous utilisez une application de machine virtuelle, davantage de ressources sont allouées à la machine virtuelle et lorsque vous utilisez une application macOS, davantage de ressources sont allouées à macOS.</p>

<p><b>Activer la virtualisation imbriquée</b></p> <p>Ce menu n'est disponible que dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition, installé sur un Mac avec processeur Intel, à condition que la machine virtuelle soit configurée pour utiliser l'hyperviseur Parallels.</p>	<p>Sélectionnez cette option pour activer la prise en charge de la virtualisation imbriquée. Parallels Desktop vous permet d'exécuter :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Des machines virtuelles Hyper-V dans des machines virtuelles Windows 8, Windows 10 et Windows Server 2012</li><li>• Des machines virtuelles VMware ESXi</li><li>• Des machines virtuelles Xen et KVM (Kernel-based Virtual Machines) dans des versions de Linux prenant en charge Xen et KVM</li></ul> <div data-bbox="656 615 1464 726" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Remarque :</b> l'exécution d'une machine virtuelle dans une machine virtuelle peut ralentir considérablement les performances de macOS et de la machine virtuelle.</p></div> <p>Si vous utilisez des machines virtuelles Parallels pour concevoir, déboguer et tester des applications, activez la virtualisation imbriquée pour installer et utiliser :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• L'émulateur Android pour Visual Studio</li><li>• L'émulateur iPhone pour Visual Studio</li><li>• Xamarin.Android</li><li>• Android Studio</li><li>• Embarcadero RAD Studio</li><li>• Docker for Windows</li><li>• Microsoft Visual Studio + TwinCat 3 (la prise en charge de TwinCat 3 est en cours de test et peut comporter quelques bugs)</li></ul>
---	---

## Paramètres graphiques

Dans le volet Graphique, vous pouvez voir et configurer la quantité de mémoire vidéo disponible pour la carte vidéo de votre machine virtuelle, définir la résolution et plus encore.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer > Matériel, puis Graphique.



Option	Description
Mémoire	<p>Si vous avez une machine virtuelle avec Windows 8 ou une version ultérieure, Parallels Desktop utilise la mémoire du système pour les graphiques. Pour augmenter la quantité de mémoire graphique attribuée à votre machine virtuelle, augmentez la quantité de mémoire système dans le volet CPU et mémoire (p. 228).</p> <p>Si vous avez une machine virtuelle avec Windows 7 ou une version antérieure, ainsi qu'un système d'exploitation Linux ou macOS, vous pouvez définir la quantité de mémoire vidéo qui sera disponible pour la machine virtuelle à l'aide du menu Mémoire.</p>


Résolution	<p>Si vous utilisez Windows 7 ou une version ultérieure sur un Mac équipé d'un écran Retina, vous pouvez choisir le mode d'affichage de Windows :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Meilleure pour écran Retina. La résolution Windows coïncide avec celle de l'écran Retina et le paramètre DPI augmente. Le texte et les éléments de l'interface Windows sont clairs, nets et en plein écran. Cette option est prise en charge par Windows 7 et les versions ultérieures.</li><li>• Adapté. La résolution de Windows et le paramètre PPP ne changent pas. En revanche, Windows est adapté pour s'afficher en plein écran. Par conséquent, le texte et les éléments de l'interface Windows sont clairs et nets, mais ne sont pas petits. Cette option est utile pour les applications Windows qui ne prennent pas en charge les paramètres PPP élevés et apparaissent sous une petite taille à l'écran.</li><li>• Meilleure pour les écrans externes. Choisissez cette option si vous utilisez Windows sur plusieurs écrans dont l'un n'est pas un écran Retina. Cette option est prise en charge par Windows 8 et les versions ultérieures.</li></ul> <p>Pour Windows XP :</p> <p>Si vous utilisez Windows XP sur un Mac équipé d'un écran Retina, Windows s'adapte, mais sa résolution ne change pas. Par conséquent, le texte et les éléments de l'interface Windows sont clairs et nets, mais ne sont pas petits.</p> <p>Cependant, vous pouvez activer la pleine résolution Retina (2 880x1 800) pour Windows en cochant Activer la résolution Retina. À une telle haute résolution, le texte et les éléments de l'interface de Windows deviennent nets, mais petits.</p>
------------	---

<p>Accélération 3D</p> <p>(option masquée temporairement sur les ordinateurs Mac avec puce Apple M1, car cette fonctionnalité n'est pas encore prise en charge)</p>	<p>Ce menu est uniquement disponible pour les machines virtuelles Linux. Si vous souhaitez utiliser des jeux et des applications qui requièrent des cartes vidéo prenant en charge OpenGL, sélectionnez l'option Activé dans le menu Accélération 3D.</p> <p>Pour les systèmes d'exploitation clients Linux sur les ordinateurs Mac, Parallels Desktop prend en charge OpenGL 3.3 (profil de compatibilité).</p> <p>Dans les machines virtuelles Windows, ce menu n'est pas disponible, car l'accélération 3D est activée par défaut. Pour Windows, Parallels Desktop prend en charge OpenGL 3.3 (profil de compatibilité), et DirectX 10 ou DirectX 11.1, selon la version macOS installée sur votre Mac. Dans macOS 10.14.4 Mojave ou une version ultérieure, Parallels Desktop prend en charge DirectX 11.1.</p> <p>Comme pour macOS, les machines virtuelles avec macOS 11 Big Sur et versions ultérieures qui s'exécutent sur des ordinateurs Mac avec macOS 11 Big Sur et versions ultérieures prennent en charge les graphiques Metal. Toutefois, les Outils Parallels doivent être installés sur ces machines virtuelles.</p> <p>Si l'une des applications Windows ou Linux indique qu'une version ultérieure de DirectX ou d'OpenGL est nécessaire, veuillez nous indiquer le nom de cette application dans le forum Parallels. Pour accéder au forum, cliquez sur Aide &gt; Suggérer une fonctionnalité ou utilisez les liens directs suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour DirectX - <a href="https://forum.parallels.com/threads/directx-11-support-list-of-titles.340556/">https://forum.parallels.com/threads/directx-11-support-list-of-titles.340556/</a></li><li>• Pour OpenGL - <a href="https://forum.parallels.com/threads/opengl-3-support-list-of-app-titles.340621/">https://forum.parallels.com/threads/opengl-3-support-list-of-app-titles.340621/</a></li><li>• Pour Metal - <a href="https://forum.parallels.com/threads/metal-graphics-support-for-macos-big-sur-virtual-machines.351524/">https://forum.parallels.com/threads/metal-graphics-support-for-macos-big-sur-virtual-machines.351524/</a></li></ul>
<p>Toujours utiliser des graphiques à performances élevées</p> <p>(non disponible sur les ordinateurs Mac avec puce Apple M1)</p>	<p>Cette option n'est visible que si votre Mac prend en charge la permutation automatique du graphisme. Sélectionnez cette option afin d'améliorer les performances ou désélectionnez-la pour améliorer l'autonomie de la batterie.</p>

## Paramètres du clavier et de la souris

Dans le volet Souris et clavier, vous pouvez afficher et configurer les paramètres de souris et de clavier de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Souris et clavier.




## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

Option	Description
Souris	<p>Si vous jouez à des jeux dans une machine virtuelle, le menu Mouse vous permet de définir comment utiliser la souris :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Détecter automatiquement pour les jeux. Il s'agit du paramètre recommandé par défaut. Si vous travaillez avec une application du système d'exploitation client, la souris se déplace librement entre le système d'exploitation client et macOS. Toutefois, lorsque vous démarrez un jeu, l'entrée à la souris de la machine virtuelle est capturée automatiquement afin que vous ne puissiez pas déplacer par erreur la souris dans macOS. La souris est automatiquement libérée lorsque vous quittez le jeu.</li><li>• Optimiser pour les jeux. Si vous déplacez par erreur votre souris vers macOS lorsque vous jouez à un jeu, sélectionnez cette option pour vous assurer que la souris fonctionne uniquement dans la machine virtuelle. Pour libérer l'entrée à la souris et passer à macOS, appuyez sur Ctrl+Alt.</li><li>• Ne pas optimiser pour les jeux. Dans de rares cas, Parallels Desktop peut percevoir une application comme un jeu et la souris commence à fonctionner de manière incorrecte dans cette application. Si vous rencontrez ce problème, choisissez Ne pas optimiser pour les jeux.</li></ul>
Le pointeur de la souris reste bloqué au niveau des bordures	<p>Lorsque vous utilisez une machine virtuelle en mode d'affichage Fenêtre, vous avez souvent besoin de déplacer le pointeur de la souris au niveau des bordures de la fenêtre de la machine virtuelle pour voir différents éléments du système d'exploitation client, par exemple, pour afficher le menu Démarrer dans Windows 8, la barre des tâches masquée dans Windows XP ou la barre de menus macOS lorsque l'une des applications du système macOS client fonctionne en mode Plein écran.</p> <p>L'option Le curseur reste bloqué au niveau des bordures permet de mettre en pause le pointeur de la souris au niveau des bordures de la fenêtre de la machine virtuelle et vous ne déplacerez pas la souris par erreur en-dehors de la fenêtre de la machine virtuelle. Pour dépasser la bordure, il suffit de déplacer rapidement la souris.</p>
Clavier	<p>Sélectionnez l'option Optimiser pour les jeux à partir du menu Clavier si vous utilisez activement les touches de modification Option (Alt), Ctrl, Maj dans les jeux d'action. Lorsque cette option est sélectionnée, les signaux issus de ces touches sont traités immédiatement.</p> <div data-bbox="654 1581 1466 1726" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Remarque :</b> il n'est pas recommandé d'optimiser le clavier pour les jeux lorsque vous n'utilisez pas de jeu. Certains raccourcis clavier avec les touches Ctrl, Alt, Maj ou Option risquent de ne pas fonctionner.</p></div>

## Paramètres d'imprimantes partagées

Dans le volet Imprimantes partagées, vous pouvez partager l'imprimante Mac avec la machine virtuelle, synchroniser l'imprimante par défaut, etc.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Imprimantes partagées.



Option	Description
Partager les imprimantes Mac avec Windows	Sélectionnez cette option pour partager avec la machine virtuelle l'imprimante connectée à votre Mac.



Synchroniser l'imprimante par défaut	<p>Par défaut, les machines virtuelles sont configurées pour utiliser la même imprimante par défaut que votre Mac.</p> <p>Pour utiliser une autre imprimante par défaut pour votre machine virtuelle, désélectionnez Synchroniser l'imprimante par défaut. Désormais, vous pouvez configurer une nouvelle imprimante par défaut dans le système d'exploitation client de la même manière que vous le feriez normalement.</p>
Afficher les options de configuration de page avant d'imprimer	<p>Lorsque vous choisissez d'imprimer un document à partir de la machine virtuelle, vous devez d'abord définir le mode d'impression. Vous devez généralement spécifier plusieurs paramètres d'impression : orientation, taille de page, impression recto ou recto verso, etc. Lorsque tous les paramètres sont définis et que vous cliquez sur Imprimer dans la machine virtuelle, la fenêtre macOS avec les paramètres d'impression s'affiche également. Cet affichage par défaut vous permet de vérifier que le document sera imprimé exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez également spécifier d'autres paramètres, sélectionner par exemple Enregistrer sous PDF au lieu d'imprimer.</p> <p>Pour que les documents s'impriment sans que la fenêtre de configuration de cette page macOS s'affiche, désélectionnez l'option Afficher les options de configuration de page avant d'imprimer.</p>


### Paramètres réseau

Dans le volet Réseau, vous pouvez afficher et configurer les paramètres de carte réseau de la machine virtuelle.

## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

---

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Réseau.




## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

Option	Description
Source	<p>Utilisez ce menu pour choisir l'un des types de réseau suivants pour la carte réseau de la machine virtuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Réseau partagé. Sélectionnez cette option pour activer la fonction Traduction de l'adresse réseau (NAT) pour la machine virtuelle. Dans ce cas, votre machine virtuelle partagera la connexion réseau utilisée par votre Mac, quelle qu'elle soit.</li><li>• Réseau ponté. Sélectionnez cette option pour autoriser la machine virtuelle à accéder au réseau local et à Internet via l'une des cartes réseau installées sur votre Mac. Dans ce cas, la machine virtuelle est traitée comme un ordinateur autonome sur le réseau et doit être configurée de la même façon qu'une machine réelle. Vous pouvez choisir l'adaptateur physique où l'adaptateur de la machine virtuelle sera ponté dans la liste déroulante en dessous de l'option Réseau ponté.</li><li>• Mise en réseau de l'hôte uniquement. Sélectionnez cette option pour autoriser la machine virtuelle à se connecter à votre Mac et aux machines virtuelles qui y résident, et pour la rendre invisible en dehors du Mac. Si cette option est sélectionnée, la machine virtuelle ne peut pas se connecter à Internet.</li></ul>
Conditionneur de réseau	<p>Utilisez cette option pour imiter le comportement caractéristique des types spécifiques de connexion réseau répertoriés dans le menu déroulant Profil. Vous pouvez configurer un profil personnalisé et cliquer sur le bouton Configurer pour ajuster les vitesses, les latences et les pertes de paquets en fonction de vos besoins.</p>
Avancé -> MAC	<p>Dans le champ MAC, vous pouvez changer l'adresse MAC affectée à la machine virtuelle. Les adresses MAC sont automatiquement générées lors de la création de la machine virtuelle. Cependant, vous pouvez modifier l'adresse MAC par défaut en tapant une autre valeur dans le champ MAC ou en cliquant sur le bouton Générer. Lorsque vous entrez une nouvelle adresse MAC, assurez-vous qu'elle est unique dans votre réseau. Cette option est réservée aux utilisateurs avancés.</p>
Type	<p>Ce menu n'est disponible que sur les ordinateurs Mac avec processeur Intel. Vous pouvez l'utiliser pour changer le type de la carte d'interface réseau. Il n'est pas recommandé de changer le paramètre par défaut, sauf si l'équipe d'assistance de Parallels vous le demande. Cette option est réservée aux utilisateurs avancés.</p> <p>Sur les ordinateurs Mac avec puce Apple M1, les machines virtuelles sont configurées pour utiliser la carte réseau Virtio.</p>

## Paramètres de son et de caméra

Dans le volet Son et caméra, vous pouvez afficher et configurer les paramètres du périphérique audio, et partager la caméra du Mac avec la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Son et caméra.




Option	Description
Sortie audio	Utilisez la liste Sortie audio pour choisir le périphérique nécessaire : <ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut. Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le périphérique de sortie défini par défaut dans macOS.</li><li>• Sortie intégrée. Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser l'un des périphériques de sortie connectés à votre Mac.</li><li>• Désactiver. Sélectionnez cette option si vous souhaitez désactiver l'appareil de sortie.</li></ul>
Microphone	Utilisez la liste Microphone pour choisir le périphérique nécessaire : <ul style="list-style-type: none"><li>• Par défaut. Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le microphone défini par défaut dans macOS.</li><li>• Microphone intégré. Sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser le microphone intégré.</li><li>• Désactiver. Sélectionnez cette option si vous souhaitez désactiver le microphone.</li></ul>
Synchroniser le volume avec le Mac	Pour Windows XP et versions ultérieures avec les Outils Parallels installés, vous pouvez définir que les niveaux de volume de Windows et macOS restent toujours identiques. Avec l'option Synchroniser le volume avec Mac sélectionnée, si vous changez manuellement le niveau du volume dans Windows, il l'est également dans macOS et vice versa.  Si les Outils Parallels ne sont pas installés, cette option s'intitule Utiliser le volume sonore du Mac. Lorsque cette option est sélectionnée, le volume est le même sous Windows et sous macOS.
Partager la caméra Mac avec Windows	Utilisez cette option pour activer ou désactiver le partage de la caméra.
Type	Dans le menu Type, vous pouvez sélectionner le type de carte son que vous souhaitez utiliser dans la machine virtuelle. Vous avez le choix entre AC'97 et Son HD.  <b>Remarque</b> : ce menu n'est disponible que sur les ordinateurs Mac avec processeur Intel. Les machines virtuelles sur ordinateurs Mac avec puce Apple M1 utilisent toujours Son HD.

### Paramètres USB & Bluetooth

Dans le volet USB & Bluetooth, vous pouvez voir et configurer les paramètres associés au CPU et à la mémoire.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer > Matériel, puis USB & Bluetooth.




Option	Description
Partager les périphériques Bluetooth avec Windows	Utilisez cette option pour activer ou désactiver le partage de périphériques Bluetooth.
Partage des lecteurs de carte à puce avec Windows	Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez utiliser les lecteurs de carte à puce de votre Mac dans Windows.  Veuillez noter que vous ne pourrez utiliser que des lecteurs de carte à puce opérationnels sous macOS (vous devrez installer les pilotes nécessaires).  Si votre lecteur de carte à puce fonctionne sous macOS, mais n'est pas visible sous Windows, essayez de le connecter en sélectionnant le menu Périphériques > USB et Bluetooth comme indiqué ici (p. 79).

Autoriser les périphériques externes (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Business Edition)	Utilisez cette liste pour indiquer les appareils pouvant être connectés à la machine virtuelle par USB.
Activer l'USB 3.1	<p>Cette option n'est disponible que sur les ordinateurs Mac avec processeur Intel. Elle permet de prendre en charge les connexions USB 3.1 et est sélectionnée par défaut. Si vous connectez un appareil USB à votre machine virtuelle (p. 79), mais que cet appareil n'est pas détecté ou ne fonctionne pas, redémarrez la machine virtuelle et reconnectez l'appareil.</p> <p>Sur les ordinateurs Mac avec puce Apple M1, la prise en charge des connexions USB 3.1 est toujours activée. Dans le cas contraire, le clavier et la souris ne fonctionneront pas dans les machines virtuelles.</p>

### Paramètres de disque dur

Dans le volet Disque dur, vous pouvez afficher et configurer les paramètres du disque dur de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Disque dur.



Option	Description
Source	<p>Utilisez ce champ pour spécifier le fichier du disque dur virtuel (.hdd) qui émule le disque dur de la machine virtuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser la partition Boot Camp, sélectionnez-la dans la liste.</li></ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Remarque :</b> vous ne pouvez choisir Boot Camp que sur un Mac avec processeur Intel. Boot Camp n'est pas disponible sur les Mac avec puce Apple M1.</p></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser un fichier de disque dur virtuel, choisissez-le dans la liste ou cliquez sur Choisir un fichier image, puis indiquez le chemin d'accès au fichier image souhaité (.hdd).</li></ul>



Propriétés	Cliquez sur ce bouton pour modifier la taille du disque dur.
Emplacement	Utilisez ce champ pour indiquer le type d'interface de connexion du disque dur. Cette option est réservée aux utilisateurs avancés.
Activer TRIM	Dans la plupart des cas, l'espace qu'utilise la machine virtuelle sur votre disque dur augmente au fur et à mesure que vous ajoutez des fichiers et d'autres données, mais ne diminue pas lorsque vous supprimez des données. Pour configurer Parallels Desktop afin qu'il réduise automatiquement l'espace disque, sélectionnez Activer TRIM. Cette option peut avoir une incidence sur les performances des disques durs standard (pas des disques SSD).


### Paramètres du CD/DVD

Dans le volet CD/DVD, vous pouvez afficher et configurer les paramètres CD/DVD-ROM de la machine virtuelle.

## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

---

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur CD/DVD.




Option	Description
Source	Utilisez ce champ pour spécifier le fichier image ou le périphérique source qui émule le lecteur CD/DVD de la machine virtuelle : <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour utiliser un lecteur CD/DVD physique en tant que lecteur CD/DVD de la machine virtuelle, sélectionnez le nom du périphérique physique dans la liste.</li><li>• Pour utiliser un fichier image en tant que lecteur CD/DVD de la machine virtuelle, choisissez le fichier image dans la liste ou cliquez sur Choisir un fichier image et indiquez le chemin d'accès au fichier image souhaité.</li></ul>
Emplacement	Utilisez ce champ pour indiquer le type d'interface pour connecter le périphérique. Cette option est réservée aux utilisateurs avancés.

### Paramètres des commandes de boot

Dans le volet Commande de boot, vous pouvez afficher et configurer la séquence du boot de la machine virtuelle, c'est-à-dire l'ordre dans lequel la machine virtuelle essaiera de charger le système d'exploitation à partir des différents périphériques de boot.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Commande de boot.




Option	Description
<p>Commande de boot</p>	<p>Utilisez cette liste pour modifier les paramètres de commande de boot. Les périphériques de boot actuellement pris en charge sont répertoriés ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disque dur. Sélectionnez ce périphérique si vous voulez que la machine virtuelle démarre à partir de son disque dur virtuel.</li> <li>• CD/DVD-ROM. Sélectionnez ce périphérique si vous voulez que la machine virtuelle démarre à partir du média connecté à son lecteur CD/DVD-ROM virtuel.</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Remarque :</b> La machine virtuelle utilise le lecteur CD/DVD-ROM indiqué en tant que CD/DVD-ROM dans sa configuration.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Périphérique externe. Sélectionnez ce périphérique si vous voulez que la machine virtuelle démarre à partir d'un périphérique externe amorçable (USB, FireWire, Thunderbolt, etc.) connecté à votre Mac. Une fois le périphérique sélectionné, choisissez-le depuis le menu Périphérique de boot externe situé en dessous.</li> <li>• Disquette. Sélectionnez ce périphérique si vous voulez que la machine virtuelle démarre à partir de l'image de la disquette connectée à son lecteur de disquettes virtuelles.</li> <li>• Réseau. Sélectionnez ce périphérique si vous voulez que votre machine virtuelle démarre à partir d'un adaptateur réseau à l'aide de PXE (Pre-Execution Environment).</li> </ul> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p><b>Remarque :</b> La machine virtuelle utilisera la carte réseau indiquée en tant que Réseau dans sa configuration.</p> </div> <p>Chaque fois que vous démarrez la machine virtuelle, elle essaie de démarrer à partir du périphérique indiqué en premier dans la liste Commande de boot. Si la machine virtuelle ne peut pas démarrer à partir du premier périphérique (par exemple, aucun média n'est connecté à ce dernier), la machine virtuelle passera au deuxième périphérique et essaiera de démarrer à partir de ce périphérique, et ainsi de suite.</p> <p>Dans cette liste, vous pouvez exécuter les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Changez la séquence de boot définie en sélectionnant le nom du périphérique de boot correspondant et en le déplaçant vers le haut ou vers le bas à l'aide des flèches situées à droite de la liste.</li> <li>• Supprimez un périphérique de boot de la séquence en décochant la case à côté du nom.</li> </ul>
<p>Périphérique de boot externe</p>	<p>Si vous avez choisi l'option Périphérique externe dans le menu Commande de boot, utilisez ce menu pour sélectionner le périphérique de boot externe.</p>

<p>Sélectionner le périphérique de boot au démarrage</p>	<p>Si vous choisissez l'option Sélectionner le périphérique de boot au démarrage, le message suivant s'affiche au démarrage de la machine virtuelle : "Appuyer sur ESC pour sélectionner le périphérique de boot". Si vous appuyez sur ESC pendant 5 secondes, vous pourrez sélectionner un périphérique de boot. Si vous n'appuyez pas sur la touche Échap, la machine virtuelle essaiera de démarrer à partir des périphériques indiqués dans la liste Commande de boot.</p> <div data-bbox="654 520 1464 867" style="border: 1px solid red; padding: 5px;"><p><b>Remarque :</b> assurez-vous que le périphérique que vous souhaitez utiliser pour démarrer votre machine virtuelle (disque dur, lecteur CD-ROM, lecteur de disquette ou carte réseau) est disponible pour la machine virtuelle et est configuré correctement. Si aucun périphérique de démarrage n'est configuré dans votre machine virtuelle, le message d'erreur suivant s'affiche au démarrage de la machine virtuelle : "Aucun périphérique de boot n'est disponible". Dans ce cas, vous devrez arrêter la machine virtuelle et configurer au moins un périphérique de boot pour cette machine.</p></div>
<p>Indicateurs de boot</p>	<p>Le champ Indicateurs du boot est destiné à indiquer les indicateurs qui peuvent changer le comportement du système de la machine virtuelle. Les indicateurs système peuvent être utilisés par l'équipe d'assistance clients de Parallels lorsque quelque chose ne se passe pas bien dans votre machine virtuelle. Nous vous déconseillons de taper quoi que ce soit dans ce champ sans que l'équipe d'assistance client ne vous l'ait expressément demandé.</p>

## Puce TPM

Le module TPM (Trusted Platform Module) ajouté à la configuration de la machine virtuelle vous permet de protéger vos données de tout accès non autorisé et d'utiliser d'autres fonctionnalités de sécurité Windows telles que BitLocker et Windows Hello.



Lorsque vous ajoutez le module TPM à une machine virtuelle, il est activé par défaut.

Il n'est pas recommandé d'ajouter ce module si vous n'envisagez pas d'utiliser BitLocker. Si vous avez ajouté le module TPM par erreur et n'avez pas configuré BitLocker dans Windows, vous pouvez le supprimer sans risque. Toutefois, si vous configurez BitLocker, puis supprimez le module TPM, vous risquez de rencontrer des problèmes d'amorçage et de connexion ; Windows vous demandera de saisir la clé de récupération au démarrage. Pour plus d'informations sur la procédure à suivre dans ce cas, lisez cet article de la base de connaissances.


Veuillez également noter que les informations relatives au module TPM sont stockées dans le Trousseau d'accès Mac. Vous ne pouvez pas démarrer la machine virtuelle sur un autre Mac

sans ces informations. Par conséquent, si vous décidez de transférer la machine virtuelle vers un autre Mac, vous devez également transférer les informations concernant le module TPM. Pour plus d'informations sur cette procédure, veuillez lire l'article mentionné ci-dessus.

### Paramètres d'impression

Dans le volet Imprimante, vous pouvez afficher et configurer les paramètres du port d'imprimante de la machine virtuelle.

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Imprimante.





Option	Description
Source	<p>Dans le champ Source, spécifiez le périphérique source qui émule ce port d'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Imprimantes. Vous pouvez utiliser l'une des imprimantes connectées à votre Mac dans votre machine virtuelle. Sélectionnez l'imprimante appropriée dans la liste.</li><li>• Fichier de sortie. Vous pouvez émuler le port d'imprimante de la machine virtuelle à l'aide d'un fichier de sortie. Choisissez un fichier de sortie dans la liste, ou cliquez sur Choisir un fichier de sortie et indiquez le chemin d'accès au fichier de sortie souhaité.</li></ul>
Port	<p>Dans le champ Port, choisissez le type de port. S'il est disponible, il est recommandé d'utiliser USB. En connectant une imprimante à une machine virtuelle via le port USB, vous avez la garantie d'un transfert des données plus rapide que si vous la connectiez via LPT.</p>


### Paramètres du lecteur de disquette

Dans le volet Lecteur de disquette, vous pouvez afficher et configurer les paramètres de lecteur de disquette de la machine virtuelle. Vous ne pouvez ajouter une disquette à la configuration de votre machine virtuelle que sur un Mac avec processeur Intel.

## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

---

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Lecteur de disquette.




Option	Description
Source	<p data-bbox="654 331 1481 394">Dans le champ Source, indiquez le fichier image ou le périphérique source qui émulerà le lecteur de disquettes de la machine virtuelle.</p> <ul data-bbox="654 405 1481 615" style="list-style-type: none"><li data-bbox="654 405 1481 510">• Si vous souhaitez utiliser un lecteur de disquette physique, cliquez sur le champ Source et sélectionnez le nom du périphérique physique dans la liste.</li><li data-bbox="654 520 1481 615">• Pour utiliser une image de la disquette, cliquez sur le champ Source et sur Choisir un fichier image, et indiquez le chemin d'accès au fichier image de la disquette souhaité.</li></ul>

### Paramètres du port série

Dans le volet Port série, vous pouvez afficher et configurer les paramètres du port série de la machine virtuelle.

## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

Pour ouvrir ces paramètres, choisissez Actions > Configurer > Matériel, puis cliquez sur Port série. Si l'option Port série n'est pas affichée, cliquez sur le signe + pour ajouter un port, puis suivez les instructions ci-dessous pour le configurer.




Option	Description
Source	<p>Dans le champ Source, sélectionnez le périphérique source qui émule ce port série :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Port série physique. Pour connecter le port série de la machine virtuelle à l'un des ports série existants sur votre Mac, choisissez le port approprié.</li><li>• Socket. Pour connecter deux machines virtuelles via les sockets, cliquez sur le socket approprié. Si aucun socket n'est disponible, cliquez sur Nouveau socket et indiquez son nom dans le champ Entrer un nom de socket. Vous devez également configurer le rôle que la machine virtuelle jouera dans la connexion en choisissant le rôle nécessaire dans la liste Mode. Sélectionner Serveur vous permet d'utiliser cette machine virtuelle pour diriger l'autre. Sélectionner Client vous permet de diriger cette machine virtuelle à partir de l'autre.</li><li>• Fichier de sortie. Pour connecter le port série de la machine virtuelle à un fichier de sortie, choisissez le fichier de sortie approprié ou cliquez sur Choisir un fichier de sortie pour localiser le fichier nécessaire.</li></ul>

### Paramètres de sécurité

Dans l'onglet Sécurité de la configuration de la machine virtuelle, vous pouvez isoler la machine virtuelle du Mac, déterminer si vous voulez sauvegarder ou ignorer les modifications apportées à votre travail avec la machine virtuelle, définir les exigences de mot de passe pour certaines tâches et plus encore.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer, puis Sécurité.



Option	Description
Chiffrer avec un mot de passe	Utilisez ce paramètre pour spécifier, modifier ou désactiver le mot de passe avec lequel votre machine virtuelle est chiffrée.
Date d'expiration (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Business Edition)	Si votre machine virtuelle est chiffrée, vous pouvez lui définir une date d'expiration.


## Préférences de Parallels Desktop et paramètres de la machine virtuelle

Autoriser le changement du mot de passe du système d'exploitation client dans Terminal (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Business Edition)	Sélectionnez cette option pour pouvoir changer le mot de passe du système d'exploitation client dans Terminal.
Toujours verrouiller Windows à la suspension (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Business Edition)	Sélectionnez cette option si vous voulez verrouiller Windows à la suspension. À la reprise de la machine virtuelle, vous devrez vous connecter à Windows pour le déverrouiller.
Isoler Windows de Mac	Sélectionnez cette option pour isoler la machine virtuelle de macOS afin qu'ils ne partagent plus les dossiers, profils et applications. Les périphériques externes connectés ne sont plus automatiquement accessibles par le système d'exploitation client, la machine virtuelle ou Mac, et vous ne pouvez plus synchroniser le volume ni copier ou migrer les objets entre la machine virtuelle et macOS. Isoler votre machine virtuelle de macOS pourrait offrir un niveau de sécurité plus élevé en interdisant les éléments compromis d'un système d'exploitation à entrer en contact avec l'autre.
Mode Retour (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)	Utilisez ce menu pour indiquer si la machine virtuelle doit démarrer en mode Retour. Ce mode vous permet de sauvegarder ou ignorer les modifications apportées à votre travail avec la machine virtuelle : <ul style="list-style-type: none"><li>• Désactiver. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas travailler avec la machine virtuelle en mode Retour.</li><li>• Ignorer les changements. Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas sauvegarder les modifications.</li><li>• Demander la marche à suivre. Sélectionnez cette option si vous souhaitez décider de sauvegarder ou non les modifications. À l'arrêt de la machine virtuelle, un message s'affichera vous demandant si vous souhaitez sauvegarder ou ignorer les modifications.</li></ul>
Demander le mot de passe pour	Pour plus de sécurité, vous pouvez sélectionner les actions pour lesquelles Parallels Desktop demandera un mot de passe administrateur.
Mot de passe personnalisé (disponible uniquement dans Parallels Desktop pour Mac Pro Edition et Business Edition)	Utilisez ce paramètre pour fournir un mot de passe personnalisé qui sera demandé pour effectuer des actions à partir de la section Demander le mot de passe pour.

## Paramètres de sauvegarde

Dans l'onglet Sauvegarde de la configuration de la machine virtuelle, vous pouvez automatiser la sauvegarde des snapshots de la machine virtuelle et déterminer si la machine virtuelle est sauvegardée avec Time Machine ou non.

Pour ouvrir ces paramètres, sélectionnez Actions > Configurer, puis Sauvegarde.



Option	Description
SmartGuard	Si vous souhaitez créer automatiquement des snapshots de la machine virtuelle, sélectionnez SmartGuard > Détails et spécifiez (p. 129) la fréquence de création des snapshots, la quantité de snapshots stockés et si vous souhaitez être averti avant la création d'un nouveau snapshot.
Préférences Time Machine	Par défaut, Time Machine sauvegarde automatiquement votre machine virtuelle avec vos fichiers macOS.  Pour exclure la machine virtuelle des sauvegardes Time Machine, ouvrez les préférences Time Machine et ajoutez votre machine virtuelle à la liste des exclusions.  Si vous devez effectuer ultérieurement une autre sauvegarde de votre machine virtuelle, ouvrez les préférences Time Machine et supprimez la machine virtuelle de la liste d'exclusion.




## Ajout et suppression de périphériques

Ajouter de nouveaux périphériques à une machine virtuelle est plus facile que de connecter de nouveaux périphériques à un ordinateur réel. Supprimer ou déconnecter les périphériques est tout aussi simple. Les périphériques suivants peuvent être ajoutés ou supprimés :


- disque dur (p. 243)
- lecteur de CD/DVD (p. 245)
- carte réseau (p. 237)
- port d'imprimante (p. 252)
- port série (p. 255)
- puce TPM (p. 251)

Tous les périphériques susmentionnés peuvent être ajoutés à la machine virtuelle correspondant uniquement si elle est arrêtée.

### Ajouter un nouveau périphérique dans une machine virtuelle

- 1 Choisissez Configuration à partir du menu Actions pour ouvrir la boîte de dialogue de la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur le bouton Matériel en haut de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle pour ouvrir le volet afin de modifier les périphériques matériels.
- 3 Cliquez sur le bouton Ajouter  en bas de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle et sélectionnez le périphérique que vous souhaitez ajouter à votre machine.


**Remarque** : le bouton Ajouter est désactivé lorsque la machine virtuelle fonctionne. Vous devez stopper la machine virtuelle avant de pouvoir utiliser ce bouton.



- 4 Si vous avez sélectionné un périphérique (sauf pour un disque dur), le périphérique correspondant avec une configuration typique est ajouté et prêt à être utilisé.

Si vous avez sélectionné un disque dur, vous devez indiquer certains paramètres :


- le type de disque dur (fichier image nouveau ou existant, ou disque physique). Sélectionnez Boot Camp si vous souhaitez ajouter une partition Boot Camp existante en tant que disque dur dans votre machine virtuelle.
- Si vous ajoutez un fichier image existant, indiquez son chemin d'accès sur votre Mac. Si vous ajoutez Boot Camp ou un disque physique, indiquez son emplacement.
- La taille du disque dur pour le nouveau fichier image du disque dur.



Cliquez sur OK pour ajouter le disque dur. Après avoir ajouté un nouveau disque dur virtuel à la configuration de la machine virtuelle, il sera invisible pour le système d'exploitation installé dans la machine virtuelle jusqu'au moment de son initialisation. Pour plus d'informations sur l'initialisation du disque dur qui vient d'être ajouté, reportez-vous à la documentation et aux ressources d'aide du système d'exploitation installé dans votre machine virtuelle.

Après avoir ajouté le nouveau périphérique, vous pouvez gérer ses propriétés comme d'habitude et commencer à l'utiliser.

### Supprimer des périphériques de la configuration de la machine virtuelle

- 1 Choisissez Configuration à partir du menu Actions pour ouvrir la boîte de dialogue de la machine virtuelle.
- 2 Cliquez sur le bouton Matériel en haut de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle pour ouvrir le volet afin de modifier les périphériques matériels.
- 3 Sélectionnez le périphérique que vous voulez supprimer puis cliquez sur le bouton Supprimer  dans la partie inférieure de la boîte de dialogue Configuration de la machine virtuelle.

## Prise en charge des disques réels et virtuels

Cette section liste les types de disques qui peuvent être utilisés par les machines virtuelles Parallels et vous informe des opérations basiques que vous pouvez exécuter sur ces disques.

### Types de disques durs pris en charge

Les machines virtuelles Parallels peuvent utiliser comme disques durs des disques durs virtuels ou des partitions de Boot Camp.

### Disques durs virtuels

La capacité d'un disque dur virtuel peut être définie entre 100 Mo et 2 To. Lorsque vous créez une machine virtuelle, le disque est créé au format *extensible*, ce qui signifie que vous pouvez continuer à y installer des applications, à y télécharger des films et des musiques, etc. La taille du disque augmente en conséquence.

### Partitions de Boot Camp

Avec Parallels Desktop, vous pouvez choisir comment utiliser votre système d'exploitation Boot Camp Windows XP (ou version ultérieure) : le démarrer de manière native (via Boot Camp) ou dans une machine virtuelle (via Parallels Desktop). Une partition Boot Camp Windows peut être utilisée en tant que disque amorçable ou en tant que disque de données dans les machines virtuelles Parallels. Pour obtenir des informations plus détaillées, consultez la section Utiliser Boot Camp avec Parallels Desktop (p. 20).

### Disques physiques

Parallels Desktop vous permet de connecter des disques physiques directement à des machines virtuelles en tant que disques internes. Les disques physiques connectés de cette manière sont plus rapides que s'ils étaient connectés par USB. Vous pouvez démarrer des machines virtuelles depuis ces disques, ou les connecter en tant que disques secondaires et utiliser leurs données.

### Disques CD/DVD et leurs images

Parallels Desktop peut accéder aux images des disques CD/DVD et aux disques CD/DVD réels.

Parallels Desktop n'a aucune limite d'utilisation des disques CD/DVD multi-sessions. Une machine virtuelle peut lire les CD audio sans aucune restriction sur les disques protégés contre les copies.

Si votre Mac dispose d'un lecteur optique inscriptible, vous pouvez l'utiliser pour graver des CD ou des DVD dans une machine virtuelle.

Parallels Desktop prend en charge les images des disques CD/DVD aux formats ISO, CUE et CCD.

**Remarque :** les images disques DMG créées par l'utilitaire de disques macOS sont également prises en charge par Parallels Desktop. Lorsque vous créez une image de ce type, assurez-vous de créer une image *en lecture seule et non compressée*, sans aucun chiffrement.

### Disquettes et images de disquettes

Parallels Desktop peut utiliser deux types de disquettes :

- des disquettes réelles insérées dans un lecteur de disquettes connecté à la machine virtuelle ;
- des fichiers image de la disquette dotés de l'extension `.fdd` et connectée à la machine virtuelle.

Parallels Desktop traite les images des disquettes comme des disquettes réelles. Parallels Desktop prend en charge les fichiers image des disquettes dotés de l'extension `.fdd` et dont la taille est de 1,44 Mo.

## Initialiser un disque nouvellement ajouté

Lorsqu'un nouveau disque dur virtuel vierge est ajouté à la configuration de la machine virtuelle, il est invisible pour le système d'exploitation installé dans la machine virtuelle jusqu'au moment de son initialisation.

### Initialisation du nouveau disque dur virtuel dans Windows

Pour initialiser un nouveau disque dur virtuel dans un système d'exploitation invité Windows, l'utilitaire Gestion des disques doit être disponible. Par exemple, dans Windows 7 (ou les versions ultérieures), vous pouvez accéder à cet utilitaire en procédant comme suit :

- Dans Windows 7 (ou les versions ultérieures), cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Système et Sécurité > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur > Stockage > Gestion des disques.
- Dans Windows XP, cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration > Outils d'administration > Gestion de l'ordinateur > Stockage > Gestion des disques.

Lorsque vous ouvrez l'utilitaire Gestion des disques, il détecte automatiquement qu'un nouveau disque dur a été ajouté à la configuration et lance l'Assistant Initialisation et conversion de disque :

- 1 Dans l'écran de bienvenue, cliquez sur Suivant.
- 2 Dans la fenêtre Sélectionnez les disques à initialiser, sélectionnez le disque nouvellement ajouté et cliquez sur Suivant.
- 3 Dans la fenêtre Sélectionnez les disques à convertir, sélectionnez le disque nouvellement ajouté et cliquez sur Terminer.

Le disque ajouté apparaîtra sous la forme d'un nouveau disque dans la fenêtre de l'utilitaire Gestion des disques, mais son espace mémoire ne sera pas alloué. Pour allouer la mémoire du disque, cliquez avec le bouton droit sur le nom du disque dans la fenêtre de l'utilitaire Gestion des disques et sélectionnez Nouveau volume simple dans Windows Vista ou Nouveau volume dans Windows XP. La fenêtre Assistant Création d'un volume simple/Assistant Création d'un nouveau volume s'affiche. Suivez les étapes de l'assistant et créez un nouveau volume dans le disque nouvellement ajouté.

Le disque apparaît ensuite dans Ordinateur/Poste de travail et vous pouvez l'utiliser en tant que disque de données dans votre machine virtuelle.

### Initialisation du nouveau disque dur virtuel dans Linux

L'initialisation d'un nouveau disque dur virtuel dans un système d'exploitation invité Linux s'effectue en deux étapes : (1) allocation de l'espace disque dur virtuel et (2) montage de ce disque dans le système d'exploitation invité.

Pour allouer de l'espace, vous devez créer une nouvelle partition sur ce disque dur virtuel à l'aide de l'utilitaire `fdisk` :

**Remarque :** Pour utiliser l'utilitaire `fdisk`, vous devez disposer des privilèges `root`.

- 1 Lancez une fenêtre de terminal.
- 2 Pour répertorier les périphériques IDE présents dans la configuration de votre machine virtuelle, entrez :

```
fdisk /dev/hd*
```

**Remarque :** Si vous avez ajouté un disque SCSI dans la configuration de votre machine virtuelle, utilisez la commande `fdisk /dev/sd*`.

- 3 Par défaut, le deuxième disque dur virtuel apparaît en tant que `/dev/hdc` dans votre machine virtuelle Linux. Pour utiliser ce périphérique, entrez :

```
fdisk /dev/hdc
```

**Remarque** : S'il s'agit d'un disque SCSI, utilisez la commande `fdisk /dev/sdc`.

**4** Pour obtenir des informations plus précises sur le disque, entrez :

```
p
```

**5** Pour créer une nouvelle partition, entrez :

```
n
```

**6** Pour créer la partition primaire, entrez :

```
p
```

**7** Indiquez le numéro de la partition. Par défaut, il s'agit de 1.

**8** Indiquez le premier cylindre. Si vous voulez créer une seule partition sur ce disque dur, utilisez la valeur par défaut.

**9** Indiquez le dernier cylindre. Si vous voulez créer une seule partition sur ce disque dur, utilisez la valeur par défaut.

**10** Pour créer une partition avec les paramètres indiqués, entrez :

```
w
```

Lorsque vous allouez l'espace sur le disque dur virtuel nouvellement ajouté, vous devez le formater en entrant la commande suivante dans le terminal :

```
mkfs -t <FileSystem> /dev/hdc1
```

**Remarque** : `<FileSystem>` représente le système de fichiers que vous voulez utiliser sur ce disque. Nous vous conseillons d'utiliser `ext3` ou `ext2`.

Une fois le disque dur ajouté formaté, vous pouvez le monter dans le système d'exploitation invité.

**1** Pour créer un point de montage pour le nouveau disque dur virtuel, entrez :

```
mkdir /mnt/hdc1
```

**Remarque** : Vous pouvez indiquer un autre point de montage.

**2** Pour monter le nouveau disque dur virtuel dans le point de montage indiqué, entrez :

```
mount /dev/hdc1 /mnt/hdc1
```


Lorsque vous avez monté le disque dur virtuel, vous pouvez utiliser son espace dans votre machine virtuelle.

## Connecter un disque physique à une machine virtuelle en tant que disque interne


Parallels Desktop vous permet de connecter un disque physique directement à une machine virtuelle en tant que disque interne. Vous pouvez ajouter un disque dur de cette manière à une nouvelle machine virtuelle ou à une machine virtuelle existante.

### Connecter un disque physique à une nouvelle machine virtuelle en tant que disque interne

Pour connecter un disque physique directement à une nouvelle machine virtuelle, procédez comme suit :

- 1 Connectez le disque externe à votre Mac par USB.
- 2 Lors de la création d'une nouvelle machine virtuelle (p. 18), veillez à sélectionner l'option Personnalisez les paramètres avant l'installation.
- 3 Lorsque la configuration de la machine virtuelle s'ouvre, sélectionnez Matériel, cliquez sur le bouton Ajouter  et choisissez Disque dur.


- 4 Sélectionnez Disque physique dans le menu Type ; dans le menu Emplacement, sélectionnez le disque que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur OK.



- 5 Le disque physique apparaît dans la configuration de la machine virtuelle.  
Si vous souhaitez utiliser ses données, ne modifiez rien. Au démarrage de la machine virtuelle, vous verrez ce disque à côté des autres disques de machine virtuelle.




Si vous souhaitez démarrer la machine virtuelle à partir de ce disque, cliquez sur Ordre de démarrage et utilisez la flèche Haut pour faire passer ce disque au début de la liste Ordre de démarrage.





Désormais, lorsque le disque physique sera sélectionné comme appareil à démarrer en premier, la machine virtuelle démarre à partir de ce disque.

### Connecter un disque physique à une machine virtuelle existante en tant que disque interne

Le processus d'ajout d'un disque physique à une machine virtuelle existante est très semblable à la procédure décrite ci-dessus. Suivez l'une de ces procédures :

- 1 Connectez le disque externe à votre Mac par USB.
- 2 Assurez-vous que votre machine virtuelle est arrêtée. Si elle est en cours d'exécution, cliquez sur l'icône Parallels  dans la barre de menus macOS et choisissez Actions, puis cliquez sur Arrêter. Si la machine virtuelle est mise en pause ou interrompue, réactivez-la et arrêtez-la.

- 3 Cliquez sur l'icône Parallels  dans la barre de menus macOS et sélectionnez Configurer pour ouvrir la configuration de la machine virtuelle. Sélectionnez ensuite Matériel, cliquez sur le bouton Ajouter  et choisissez Disque dur.
- 4 Les autres étapes sont les mêmes que celles décrites ci-dessus (à partir de l'étape 4).

## CHAPITRE 7

# Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes avec Parallels Desktop, consultez cette section pour voir les solutions possibles.

Si vous ne trouvez aucune solution à votre problème dans le présent guide, consultez notre base de connaissances en ligne à cette adresse : <https://kb.parallels.com/>  
<https://kb.parallels.com/128867>. Si vous n'y trouvez pas de solution à votre problème, contactez notre support technique : <https://www.parallels.com/support/>.

# Autres ressources

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Parallels Desktop, reportez-vous aux ressources suivantes :

- Site Web d'assistance Parallels : Le site Web d'assistance de Parallels comprend les fichiers d'aide du produit, ainsi qu'une section FAQ.
- Base de connaissances Parallels : Cette ressource en ligne comprend des articles très utiles concernant l'utilisation de Parallels Desktop et d'autres produits Parallels.
- Documentation en ligne : Vous trouverez en ligne des guides d'utilisateur au format PDF sur Parallels Desktop et Parallels Transporter.
- Guide de référence de la ligne de commande de Parallels : Ce document, disponible sur la page de documentation en ligne de Parallels, contient les informations concernant l'utilisation de l'utilitaire en ligne de commande `prlctl` conçu pour gérer Parallels Desktop et ses machines virtuelles à partir d'un terminal.
- Références API Parallels et Guide de programmeur SDK : Vous trouverez ces guides destinés aux spécialistes de l'informatique sur la page de la documentation en ligne de Parallels.

### Dans ce chapitre

Consulter les pages de Parallels Desktop sur les réseaux sociaux .....	272
Éditions de Parallels Desktop.....	273

## Consulter les pages de Parallels Desktop sur les réseaux sociaux

Pour rester informé des toutes dernières actualités et mises à jour, vous pouvez visiter les pages Facebook et Twitter de Parallels Desktop. Choisissez Parallels Desktop > À propos de Parallels Desktop et cliquez sur Notre Twitter ou sur la page Facebook.

## Éditions de Parallels Desktop

Pour en savoir plus sur les différences entre les éditions de Parallels Desktop, consultez les pages suivantes :

- Vous trouverez un aperçu complet des différences entre les éditions Standard et App Store ici : <https://kb.parallels.com/123796>.
- Pour en savoir plus sur les avantages de l'édition Pro par rapport à l'édition Standard, suivez ce lien : <https://kb.parallels.com/123296>.

# Glossaire

Ce glossaire définit les termes et les abréviations utilisés dans la documentation de Parallels Desktop. Les références à certains termes définis autre part dans le glossaire apparaissent en *italique*.

**Administrateur.** Utilisateur doté des privilèges administrateur.

**Clé d'activation.** Un jeu unique de symboles qui active l'application Parallels Desktop sur votre Mac et vous permet d'utiliser la fonction Parallels Desktop à 100 % de ses capacités.

**Système d'exploitation actif.** Le système d'exploitation où Parallels Transporter Agent est lancé.

**Volume actif.** Le volume de l'ordinateur source physique qui est utilisé en tant que *volume de démarrage* pour le système d'exploitation actif.

**Disque dur amorçable.** Disque utilisé par le système d'exploitation à partir duquel l'amorçage est effectué, en général disque sur lequel un système d'exploitation est installé.

**Volume d'amorçage.** Partition du disque dur à partir de laquelle le système d'exploitation démarre.

**Partition Boot Camp.** Une partition sur le disque dur de votre Mac qui peut être utilisée pour installer un système d'exploitation Windows sur ce dernier (pour les ordinateurs hôtes Mac uniquement).

**Mise en réseau pontée.** Mode de connexion réseau de la machine virtuelle qui permet à la machine virtuelle d'apparaître comme n'importe quel autre ordinateur sur le réseau, avec sa propre adresse IP et son propre nom de réseau.

**Coherence.** Un des modes d'affichage que vous pouvez utiliser pour Windows. Lorsque Windows est en mode Coherence, son Bureau est masqué et les applications Windows apparaissent sur le Bureau du Mac à côté des applications Mac, comme si elles faisaient tous partie d'un seul et même système d'exploitation.

**Fichier de configuration.** Fichier qui indique la configuration matérielle de la machine virtuelle, le périphérique qu'elle utilise et les autres paramètres. Il est créé automatiquement lorsque vous créez une nouvelle machine virtuelle. Voir également *Fichier PVS*.

**UC.** Il s'agit de l'unité de traitement central. C'est une partie interne de l'ordinateur. Voir également *Processeur*.

Disques dans l'ancien format. Disques des machines virtuelles qui ont été créées dans Parallels Desktop 2.5.

Disques au nouveau format. Disques des machines virtuelles qui ont été créées ou utilisées dans les produits de virtualisation matérielle Parallels à partir de la version 3.0.

Format extensible. Format de disque dur virtuel. Un fichier image du disque dur virtuel extensible réside sur votre Mac. Sa taille augmente à mesure que vous ajoutez des applications et des données à la *machine virtuelle*.

Connexion FireWire. Connexion filaire qui permet un transfert des données ultrarapide entre les ordinateurs.

Système d'exploitation invité (OS invité). Système d'exploitation installé dans votre machine virtuelle.

Ordinateur hôte. Il s'agit de l'ordinateur qui est utilisé pour faire fonctionner les machines virtuelles. Dans le cas de Parallels Desktop pour Mac, il s'agit de votre Mac. Dans le cas de Parallels Desktop pour Windows ou Parallels Desktop pour Linux, il s'agit de l'ordinateur physique basé sur Windows ou Linux sur lequel Parallels Desktop est installé. Dans la documentation de Parallels Transporter, ce terme définit l'ordinateur qui héberge le résultat de la *migration*.

Combinaison de touches. Touche ou combinaison de touches définie par l'utilisateur permettant d'accéder rapidement aux applications et aux commandes. Voir également *Raccourci clavier*.

Fichier HDD. Lors de la création, la *machine virtuelle* acquiert un fichier de disque dur virtuel avec l'extension `.hdd`. Voir également *Fichier de disque dur virtuel*.

Mise en réseau de l'hôte uniquement. Mode de connexion réseau de la machine virtuelle qui crée un réseau privé entre l'ordinateur hôte et ses machines virtuelles. Les machines virtuelles ne sont ainsi disponibles qu'à partir de l'ordinateur hôte.

Image ISO. Fichier spécial contenant les contenus complets d'un disque CD ou DVD généralement utilisé pour installer un système d'exploitation.

Fichier image. Fichier unique contenant le contenu complet et la structure d'un périphérique ou d'un support de stockage de données, tel qu'un disque dur, un CD ou un DVD.

Adresse IP. Adresse unique affectée à un ordinateur physique ou à une machine virtuelle qui participe à la mise en réseau de l'ordinateur.

Ordinateur Linux. Ordinateur physique sur lequel un système d'exploitation Linux est installé.

Disque fusionné. Disque *divisé* dont les différentes parties ont été fusionnées dans un seul et même disque.

Migration. Le processus de transfert des données d'un ordinateur physique ou d'une machine virtuelle tierce dans un disque virtuel ou une machine virtuelle Parallels.

OS. Système d'exploitation.

Parallels Desktop pour Mac. Application permettant de créer, de gérer et d'utiliser des *machines virtuelles* sur votre Mac.

Outils Parallels. Jeu d'utilitaires Parallels garantissant un haut niveau d'intégration entre les systèmes d'exploitation *primaire* et *invité (ou client)*.

Parallels Transporter. Une application qui utilise les données d'un ordinateur physique ou virtuel pour créer un clone virtuel Parallels de cet ordinateur physique ou virtuel. Il en résulte des machines virtuelles qui peuvent être utilisées avec Parallels Desktop.

Parallels Transporter Agent. Une application qui collecte les données sur un ordinateur physique et les transfère dans Parallels Transporter installé sur votre Mac.

Picture in Picture Un des modes d'affichage que vous pouvez utiliser pour Windows. En mode Picture in Picture, le Bureau de Windows apparaît dans une fenêtre miniature. Sa taille peut être adaptée : il suffit de redimensionner la fenêtre. De la même manière, vous pouvez également configurer cette fenêtre pour qu'elle reste toujours au premier plan des autres. Vous pouvez adapter sa transparence afin de pouvoir y voir à travers lorsque vous travaillez dans d'autres applications.

Preboot Execution Environment (PXE). Environnement servant à démarrer les ordinateurs à l'aide d'une interface réseau indépendamment des périphériques de stockage de données disponibles (comme les disques durs) ou des systèmes d'exploitation installés.

Système d'exploitation primaire (OS primaire). Système d'exploitation qui contrôle les périphériques E/S de l'ordinateur et qui est chargé lorsque l'ordinateur physique est démarré. Il s'agit du système d'exploitation de l'ordinateur physique sur lequel l'application Parallels Desktop est installée.

Processeur. Unité centrale de traitement ou *CPU*. C'est une partie interne de l'ordinateur.

Fichier PVS. *Fichier de configuration* d'une machine virtuelle contenant les informations sur les ressources de la machine virtuelle, les périphériques et les autres paramètres.

Mise en réseau partagée. Mode de connexion réseau de la machine virtuelle qui permet à la *machine virtuelle* d'utiliser les connexions réseau de l'*ordinateur hôte*. Dans ce mode, la



machine virtuelle est invisible pour les autres ordinateurs sur le réseau auquel l'ordinateur hôte appartient.

Raccourci clavier. Touche ou combinaison de touches définie par l'utilisateur permettant d'accéder rapidement aux applications et aux commandes. Voir également *Combinaison de touches*.

Snapshot. Copie de l'état de la machine virtuelle à un point précis dans le temps. Les fichiers associés aux snapshots sont stockés dans un sous-dossier spécial dans le dossier de la machine virtuelle.

Ordinateur source. L'ordinateur à partir duquel vous allez migrer les données à l'aide de *Parallels Transporter*.

Terminal. Dans les systèmes d'exploitation macOS et GNU/Linux, utilitaire permettant d'accéder à la ligne de commande.

Machine virtuelle tierce. Une machine virtuelle créée dans un produit de virtualisation tiers qui peut être convertie en une machine virtuelle Parallels à l'aide de Parallels Transporter.

Disque dur virtuel (disque virtuel). Fichier émulant le disque dur de la machine virtuelle.

Machine virtuelle. L'ordinateur émulé à l'aide de Parallels Desktop. Une machine virtuelle a son propre matériel et requiert un système d'exploitation pour le contrôler. Le système d'exploitation installé et ses applications sont isolés dans la machine virtuelle et les ressources matérielles physiques de l'*ordinateur hôte*.

Configuration de la machine virtuelle. Comme tout ordinateur physique, une *machine virtuelle* a sa propre configuration qui est définie lors de la création et peut être modifiée ultérieurement. Les paramètres de la machine virtuelle sont stockés dans un *fichier PVS*.

Fichiers de la machine virtuelle. Fichiers stockés dans le dossier d'une *machine virtuelle*. Une machine virtuelle a au moins deux fichiers : le *fichier de configuration* et le *fichier de disque dur virtuel*.

Fichier de disque dur virtuel. Lors de la création, la *machine virtuelle* acquiert un fichier de disque dur virtuel avec l'extension `.hdd`. Ce fichier exécute les fonctions d'un disque dur réel. Voir également *Fichier HDD*.

Modèle de machine virtuelle. Machine virtuelle pouvant être clonée en plusieurs machines virtuelles qui auront la même configuration et les mêmes données que le modèle de machine virtuelle.

VM. Voir *Machine virtuelle*.

Ordinateur Windows. Ordinateur physique sur lequel un système d'exploitation Windows est installé.